

摹客协作 使用教程

私有部署企业版 2022.09.29



设计 1+2，摹客就够了

www.mockplus.cn
service@jongde.com

目录

开始入门	6
概述	6
快速入门	12
Step 1. 开始设计	12
Step 2. 设计稿评审	15
Step 3. 设计稿交付	16
其它亮点功能	17
摹客的柔性工作流	20
柔性工作流是什么？	20
柔性工作流如何使用？	22
项目	25
概述	25
新建项目	25
项目封面设置	28
项目分组	30
项目集	32
分享项目集	34
邀请项目集成员	36
移除继承的父项目集成员	39
管理项目成员	40
分享项目	44
归档和收藏	48
克隆和删除项目	50

项目排序	50
页面按名称排序	51
批量操作项目/项目集	53
查看团队所有项目	53
查看“我创建的项目”	54
移交项目/项目集	54
移交项目/项目集	56
跨团队移动项目	57
添加和导入设计	58
概述	58
添加设计图片	58
上传 Figma 设计稿	60
上传 Photoshop 设计稿	68
上传 Sketch 设计稿	76
上传 Adobe XD 设计稿	84
上传 Axure 原型项目	93
设计稿的排序方式	98
画板	99
概述	99
自定义项目模块	99
查看画板	99
逻辑线	103
页面标记	106
设置画板	107
状态图	108
下载	111

评论	112
概述	112
评论的状态	114
评论的通知	115
添加引用	116
查看未解决评论数量	119
标注	119
概述	120
手动标注	120
自动标注	124
查看图层	131
图层数据	133
切图	142
概述	142
下载切图	142
重命名切图	144
自动换算不同平台尺寸	147
iOS 的@3X 尺寸	151
自定尺寸功能	152
设计规范	154
概述	154
版本管理	156
概述	156
版本对比	156
对比方式	159
交互演示和分享	164

概述	164
设置交互	164
动画和手势	166
设置滚动区	168
克隆交互	169
演示	170
分享和导出	174
文档	177
概述	177
添加产品文档	177
新建产品文档	178
上传本地文档	179
引用设计稿	180
在线审阅 PRD 文档	180
历史版本	181
资源	183
概述	183
各类产品文档支持	183
资源管理	184
资源分组	187
上传 Axure HTML 演示包	188
任务管理	192
创建任务	192
关联设计稿	193
显示/隐藏未关联设计稿	194
修改任务	194

自定义任务流程	195
动态	196
概述	196
团队和项目动态	196
动态筛选	198
动态预览	200
团队协作	201
概述	201
管理团队	201
部门和成员	205
角色与权限	214
快捷键	219
常见问题	220
Figma 插件问题	220
Photoshop 插件问题	222
提示“未知错误”	227
Sketch 插件问题	233
Adobe XD 插件问题	237
Axure 插件问题	243
联系我们	245

开始入门

概述


软件是数字化之基，摹客设计云是“软件制造”之基。

企业数字化的发展需求日益增长，但产品设计却普遍存在沟通和协同困难、项目和任务管理低效、版本和资源管理混乱、设计规范和品牌管理缺失等难题。

摹客，为企业产品设计提供“流水线”

摹客革新了企业产品设计协作的全流程，提供了完整的产品设计流水线。通过“流水线”的协作化、自动化和可视化，让整个产品开发团队在一个在线平台上高效工作，大幅提升了企业团队的产品设计生产力，为企业产品设计赋能。


使用摹客，让设计更快更简单。



工作流程全覆盖

摹客以设计稿为载体，任务管理为辅助，覆盖了从产品需求、设计、开发到测试的全部工作流程。产品团队的各个成员（产品经理、设计师、开发工程师、测试工程师），都能在摹客进行高效协作。


摹客的评论、定稿、开发模式，完美地将团队协作的各个环节串联了起来。通过任务管理、设计评审、页面标注、切图下载、数据查阅、代码复用等功能，可以帮助团队的每一个成员，在这一协作流水线上各司其职、相互沟通、分享成果、改善设计、把控进度，达成目标。



主流设计稿全覆盖

摹客对各类主流设计工具提供强大的兼容能力，无论产品团队采用何种设计工具，都可以在摹客平台上无碍地工作。


摹客支持 Photoshop、Sketch、Adobe XD、Figma 等高保真设计稿，Axure、Mockplus 的原型设计稿，以及其它类型的图片设计稿在线交付。高保真设计稿还可以快速转化为可交互原型，提高设计师工作效率。



原型设计能力全覆盖

摹客无缝集成了在线设计工具。使用摹客，企业不用再购买其它设计工具，直接使用摹客在线设计即可完成产品设计工作。

摹客自带高自由度的可扩展复用的组件，提供强大的组件级的交互制作能力，帮助产品经理和设计师快速完成设计，同时，摹客还支持复杂的矢量编辑。设计完成后，不需要上传交付，就已经自动接入协作，进入设计流程。




任务管理：灵活定制，全局管控

在设计协作流水线的基础上，摹客为产品开发团队提供了强大的任务管理功能。不用再依赖其它的三方任务管理专用工具，在摹客平台就能完成对设计任务的管理。

摹客任务管理，可创建和管理设计任务，并掌控任务进度。

每个任务都和设计项目紧密关联，在不脱离设计稿环境的情况下，即可一边查看设计稿，一边轻松准确地完成设计评审，“设计评审 + 所见所得”——这个是其它任何通用任务管理工具无法做到的。

摹客还可通过自定义任务状态，来可以轻松定义工作流程。可自己配置任务状态和状态之间的工作逻辑顺序，完全满足不同企业的不同需求。




设计规范：精确统一，高效复用

设计规范和设计系统，是产品设计的灵魂。使用摹客的设计规范管理，不仅让企业的设计规范集中维护和应用，还可使企业的设计中台搭建成为可能。通过插件快速从设计工具中导入设计资源，可直接在插件中对设计资源进行复用。

摹客设计规范可以真正做到团队级的管理和应用。资源库的编辑者可以共同维护设计规范，并可严格配置编辑权限。团队中的成员可以实时获取最新的资源库数据，确保信息同步。

此外，设计资源库可与设计项目密切关联，支持自定义 CSS 变量名及代码前缀，导出 PDF 或图片格式的设计规范说明书，方便工程师能更快将设计投入开发。



产品文档：在线撰写，深度引用


通过慕客文档功能，可以在线撰写产品文档，支持上传本地文档，同时可将在线文档导出本地文件，使云端文档和本地文档都能轻松掌握。自动生成历史版本，让内容变动有迹可循，同时可一键还原至历史版本。

团队成员可对文档内容添加评论，实现线上审阅，省去频繁开会的麻烦。文档更能深度关联设计稿，轻松做到图文并茂。无论是文档中的设计稿，还是设计稿中的文档内容，都可实时更新同步，一次关联，随心编辑。



团队管理：架构清晰，权限明确

摹客强大的团队管理能力，可以快速添加成员、组建部门，轻松完成组织架构数字化。成员角色、权限严格划分，使不同成员在各类场景下各司其职。团队动态实时记录成员变动、项目改动，确保大小操作均可追溯。



企业部署：安全保障，专业服务

摹客为企业提供私有云部署和企业定制服务。企业在自己的服务器上使用摹客的全套产品，全面掌握项目数据，确保安全性和私密性。专属后台管理系统，可自定产品使用设置，查看产品使用统计数据。同时支持可用配置、SSO，让企业产品设计更加安全、专业、高效。


快速入门

摹客是“设计+协作”的一站式云平台，产品经理、设计师、工程师在这里高效协作，无缝对接，贯穿整个设计 - 评审 - 开发流程。

Step 1. 开始设计

方式一：使用摹客原型开启设计

摹客提供了强大的在线原型设计功能，无论是线框原型，还是高保真设计，摹客原型都可以轻松搞定！




在项目首页左上角点击“新建”，在弹窗中选择“RP 在线设计”，就可以立即开启原型设计啦！



方式二：上传第三方软件设计稿

摹客支持 PS、Sketch 或 XD 中的设计稿上传，只需下载安装摹客插件，就可以将设计稿一键上传到摹客平台，和团队成员共同查看设计项目啦！摹客将智能生成标注信息，还可以下载多种倍率的切图等。




>> [PS 插件详细教程](#)

>> [Sketch 插件详细教程](#)

>> [XD 插件详细教程](#)

方式三：上传 Axure 原型

如果你的原型是在 Axure 中设计的，可以将 Axure 的 HTML 演示包导入摹客，或者下载安装摹客 Axure 插件上传。两种方式可任意选择哦。




>> [Axure 插件详细教程](#)

Step 2. 设计稿评审

摹客的柔性工作流，可以适应多种场景，高效地完成设计评审。

添加评论

在评论模式中，成员可以使用图钉工具给设计稿添加评审意见。选择图钉工具，在设计稿任意位置都可添加评论。还可以修改评论的解决状态为：“已解决”、“未解决”或“关闭”。当设计稿有修改，重新上传后，图钉会跟随历史版本显示。




>> [评论模式详细教程](#)

Step 3. 设计稿交付

查看标注


在摹客中标注智能生成，工程师可以快速获取标注信息，减少沟通成本。



>> [查看标注详细教程](#)

下载切图

设计师标记切图上传摹客后，工程师可一键下载全部切图，并且包含了该设备所有倍率的切图哦。




>> [查看切图详细教程](#)

其它亮点功能

摹客的功能十分强大，在使用过程中就会慢慢发现很多惊喜哦！下面介绍几个摹客的亮点功能：

手动标注

摹客是唯一同时支持手动 + 自动标注方式的产品。除了自动标注外，摹客还支持多种手动标注：文本标注、坐标标注、区域标注、尺寸标注、颜色标注。



>> [手动标注详细教程](#)

产品文档


摹客支持产品文档在线撰写，可将在线撰写的文档一键导出为 pdf。也可将 pdf、doc、docx 格式的文档本地上传、预览、评论及历史版本管理，帮助产品经理高效完成产品文档，提升团队效率。



>> [产品文档详细教程](#)

版本对比

对设计稿进行修改、覆盖上传，或者对页面进行替换后，摹客自动会产生历史版本。在摹客的版本对比功能中，可以对历史版本进行蒙版、扫描和差异对比查看，方便设计师更清楚地了解设计稿不同版本的差异。不同设计稿之间也可以轻松对比。



>> [版本对比详细教程](#)

慕客的柔性工作流

柔性工作流是什么？

对于产品团队而言，协作设计至关重要，“标注”和“评论”则是其中非常有价值的功能，前者查看设计稿标注信息，后者反馈问题交流设计。两个功能都是高频使用，且存在联系，如果把它们放置在两个分离的板块，那么查看标注和评论之间就多了一环“切换屏幕”的操作。

慕客将“标注”和“评论”两个板块进行了融合，形成“设计”板块。在“设计”这条主线上，根据场景又进一步划分为 3 个节点：“评论>定稿>开发”，这 3 个模式可自由切换，按需选择，这样，1 条设计主线把协作场景简单流程化，3 个节点又自由流动地辅助流程，形成慕客的“柔性工作流”。

现在，只需一个页面文档，就能形成分工明确、各取所需，各司其职的团队协作。慕客

的柔性工作流不强限制使用的先后顺序，可以灵活地适应不同团队的管理方式，让协作更高效，也更自由。

产品在从设计到开发的过程中，需求的传达必须要准确，这在很大程度上决定了设计的准确性以及开发的还原度。但现实也许是沟通难、协同难，各部门在众多的文档里，信息传达难免遗漏，每个人的理解又不尽相同，很容易导致灾难性后果：产品和设计要求不符、频繁返工、延迟误事。

在摹客的“柔性工作流中”，协作难的问题是通过“一条主线多个节点”的工作流解决的：

1. 一条“设计”主线：

设计主线包含了“评论>定稿>开发”这三种模式，只需一个页面文档展示，无需切换，将设计师、产品经理、开发工程师、其他产品相关角色全部容纳到一起，高效沟通交流。

2. 三个关键节点：

“评论>定稿>开发”是基于一个完整步骤的产品流程而设定，但不强限制使用步骤，或者使用的先后顺序，产品团队可按需灵活运用，适应任何团队的协作和管理方式。不同的节点可最大限度的保证不同属性的产品角色执行以下操作：

- 评论模式：主要角色是产品经理，可在评论模式中传达需求、提出设计建议；
- 定稿模式：主要角色是设计师，可在定稿模式中，根据产品经理的建议进行修改，并且可以标记评论的解决状态。除此之外，设计师还可以通过手动标注，形成一份轻量级的PRD文档，将设计规范更准确地传达给开发人员；
- 开发模式：主要角色是开发工程师，可在开发模式中，查看智能标注，根据开发需要选取标注信息，同时，还可以在摹客下载多种设备尺寸的切图。这还可以大大节省设计师的工作量以及与开发间的沟通成本。

这样，产品、设计、开发在摹客的柔性工作流中交流协同，可以从实质上解决多文档重复以及沟通难的问题。

柔性工作流如何使用？

使用主要是基于三个场景模式：评论模式、定稿模式、开发模式。具体的操作一起看看吧~

1. 评论模式：图钉工具和评论绘制工具

该模式中，主要有两大类工具提供自由评论：

- 图钉工具：主要用于产品、设计、开发之间的讨论；支持@通知成员。
- 其他评论工具：矩形、圆、直线、箭头；多种方式，随需选择。




2. 定稿模式：手动标注工具

该模式中，融入了手动标注，目前共有 5 种手动标注工具：区域、文字、坐标、尺寸、颜色。其中，文字标注工具可以说是一大亮点，能够很高效地解决自动标注不能表达的部分，

比如自适应方案描述。此外，定稿模式还可查看图钉以及改变图钉工具的状态，并可以一键标记所有图钉状态为已解决，与评论模式相对接。

据悉，摹客的手动标注的融入，也让其成为全球唯一一家同时支持手动标注和自动标注的平台，下期专题我们为你解答更多哦。



3. 开发模式：下载切图、导出 CSS 代码、查看标注

该模式中，可下载切图、导出 CSS 代码、查看自动标注和手动标注（允许隐藏手动标注），还有放大镜功能查看细微标注。该模式主要服务于前端开发人员开发使用，最大限度保证设计还原。

该模式下，还支持：

- 一键复制标注信息；
- 可查找设计稿内重复的元素；
- 一键复制 CSS 代码，标注面板下半部分，展示了样式代码，点击“复制代码”即可。



总之，摹客的柔性工作流是产品经理、设计师、开发工程师打通沟通障碍的工作流。自由流动，随需而动，摹客的柔性工作流也是摹客团队的创新和突破，真正地从“协作设计”的角度去理解、辅助、甚至赋能团队或企业，改善设计流程，欢迎你和你的团队也来体验看看~

项目

概述

摹客中，可进行项目管理。根据项目属性对项目进行分组，每个组有多个项目，还可设置各个项目的参与人员。

新建项目

在摹客，第三方原型、设计稿、RP 设计稿都可同时在一个项目中进行，自由切换原型和高保真设计。

在项目首页左上方点击“新建”，你可以从上传原型或设计稿开始协作，也可以从摹客 RP 中发布协作项目。




交付原型

支持 Axure、Mockplus 的原型上传，可本地上传，也可通过插件上传。

如果选择从“交付原型”开始，进入项目后会自动切换到“原型稿”下。你可以将 Axure、Mockplus 的原型从本地上传，也可以使用 Axure 插件上传原型到项目内，在摹客就可以直接查看第三方原型的演示。

点击这里查看[上传 Axure 原型项目教程](#)



交付设计

支持 Sketch、PS、XD、Figma 的设计稿上传，需下载安装对应插件。


如果选择从“交付设计”开始，进入项目后会自动切换到“设计稿”下。你可以将 Sketch、PS、XD 的设计稿，通过摹客插件上传到项目内。

点击这里查看[上传 Sketch 设计稿](#)

点击这里查看[上传 PS 设计稿](#)

点击这里查看[上传 XD 设计稿](#)





RP 原型设计

网页端的原型设计工具，高保真设计也能搞定。

可以直接在浏览器中开启原型设计，不受设备系统的限制。


[点击这里查看摹客原型教程](#)



项目封面设置

在摹客中你可以根据喜好自由设置封面。

右键单击页面，在右键菜单中选择“设为项目封面”，即可把该页面设为项目封面。



还可以在封面右上角的“更多”按钮上选择“设置”，自定义封面。



基本

成员

基本设置

名称

测试2

描述

暂无描述

所有者

天然卷

封面

重置封面

(你也可进入项目，将页面设为封面)

权限

团队

☒

允许成员分享项目 (仅管理员可修改该选项)

项目分组

查看分组

在项目首页左侧的列表上，可以看到一个名为“分组”的分类。此分类下会展示你所有的分组。




对项目进行分组

点击封面右上角的“更多”图标，选择“分组”，对该项目进行分组。




新建/删除分组

在左侧列表上，将鼠标移动到“分组”一栏，会出现设置图标。



点击后，在弹窗上点击“添加”，即新建分组。点击“删除”图标，即可删除分组。注意，删除分组并不会删除分组内的项目，这些项目将变为无分组状态。



项目集

你可以将多个低保真、高保真项目整理项目集中，便于查看和管理。

创建项目集


点击项目首页上方的“新建项目集”图标，即可创建项目集。



移动至/移出项目集


在任意项目封面右上角点击“更多”——“移动”，选择目标项目集，即可将该项目移动至项目集内。





切换项目

进入任意项目后，点击左上方的返回图标，可切换到最近查看的其它项目进行查看。



解散项目集

如果想解散项目集，请先将项目集内的项目全部移出，再作解散项目集的操作哦：在项目集封面右上角点击“更多”——“删除”。



项目集封面设置


在项目集封面右上角点击“更多”——“详情”，可自定义项目集封面。默认项目集封面会显示内部封面的缩略图。



分享项目集

点击项目集封面右上角的“分享”图标，在弹出面板上选择“复制链接”，粘贴链接可以将项目集分享给其他人，收到分享链接的人可以进入项目集查看项目集内的项目。


需要注意的是：仅项目集成员可查看项目集内所有的项目，非项目集成员仅能查看已加入的项目。



管理项目集成员

点击项目集封面右上角的三个点 - 详情，切换到成员一栏，可以设置项目集成员。当团队中某成员被设为项目集成员后，将会有权限查看到此项目集内的所有项目。（注：项目集创建者默认为项目集成员。成为项目集成员后，团队中的身份保持不变）






邀请项目集成员

分享项目集时，慕客提供了一个选项：“同时邀请对方成为项目集成员”。勾选后，可以同时邀请对方成为此项目集的成员（此选项的权限仅管理员和项目所有者拥有）。




点击项目集创建者的“头像”，在弹出面板上选择“邀请新成员”，复制邀请链接分享给其他人，收到分享链接的人可以加入该项目集。




项目集权限

项目集成员和项目成员是有一定区别的。项目集成员只需设置一次，就可以看到项目集内所有的项目和子项目集。如下图，项目集成员可以看到子项目集、项目三、项目四、项目一、项目二。




如果是项目集内某几个项目的成员，不是“项目集成员”，那么将只能看到成员所属的项目，项目集内的其他项目将不会被看到。如下图，项目一的成员，可以看到项目集，但看不到项目二、子项目集、项目三、项目四的内容。




项目集嵌套

项目集内可以建子项目集，“子项目集”会继承“父项目集”内的所有成员。



移除继承的父项目集成员

子项目集会继承父项目集的所有成员，当你在子项目集中移除成员时，如果发现无法移除，如下图所示：



这是因为子项目集无法移除继承的成员，请返回父项目集中，在设置 - 成员 - 管理成员中，再进行移除成员的操作。

全部 / 教程网 / 222
父项目集 子项目集
33 共0个项目集, 0个项目

默认 ▾

教程网
3个项目

重命名
移动
归档
删除
分类
设置

例子副本
天然卷 · 1 年前

KID
天然卷 · 1 年前

基本 项目集成员 管理成员

成员

“项目集成员”可以查看此项目集内所有子项目集和项目


天然卷	781344817@qq.com	超级管理员
Mockplus	library@jongde.com	管理员

管理项目成员

项目类型设置

创建项目时，可以选择该项目是私有项目或团队项目。

- 私有项目：仅项目内成员可见；
- 团队项目：团队的所有成员都可见。



也可在项目中修改该项目的团队可见权限。（注：设置项目为私有或者团队的权限只限创建者、超级管理员和管理员。）




还可以在封面右上角的“更多”按钮上选择“详情”，在“权限”模块中可以查看和修改当前项目的权限。

查看项目成员

项目成员有两个入口可以查看：


入口一：

在项目内点击头像，可快速查看、设置该项目内成员。（注：团队项目所有成员可见）




入口二：

点击项目上的“更多”按钮，并选择“详情”选项。在“项目成员”栏下，可查看项目成员。




添加/删除项目参与成员

- 点击“管理成员”，弹出“管理成员”弹窗，这里展示了此团队下的所有成员。
- 点击左侧列表中的，即可添加或删除项目成员。
- 右侧列表中的成员显示已加入项目，左侧列表中未勾选的成员表示不在项目内。
- 还可以在邀请成员加入团队时，提前设置好成员加入的项目。



批量添加整个部门

在项目封面上点击三个点的图标，选择“设置” - “成员” - “管理成员”。在项目成员面板中，会显示分组和部门，点击部门后面的加号图标，可以批量添加整个部门的成员进入项目。



分享项目

你可以将项目分享给伙伴，点击项目封面右上角的“分享”图标，在弹出面板上选择“复制链接”，粘贴发送即可。



私密分享


将项目链接分享给他人时，摹客提供了一个选项：“同时邀请对方成为项目成员”。勾选后，可以同时邀请对方成为此项目的成员，获得查看权限（邀请他人加入项目的权限仅管理员和项目所有者拥有）。



公开分享

你可以将项目公开分享给其它工作伙伴，收到分享链接的人不需要登录就可以进入项目查看逻辑线页面。

你可以点击项目封面上的“分享”按钮，在弹窗中切换到“公开分享”，将生成的链接复制下来，发送给他人即可。



重置链接

如果你需要将公开分享的链接失效，在自动生成的链接后面，有一个刷新图标，点击后会立刻生成一个新的链接。



设置“仅分享当前版块”

在项目内，你可以单独分享“原型稿”、“设计稿”、“在线设计”任意一个版块，被分享的用户看到的界面就只有一个分类。这个可以用于只给客户展示全貌画板的场景来使用。如果不勾选。默认会将所有模块分享出去。



分享权限的设置

在项目封面上点击“更多” -> “详情”，可设置是否允许成员分享项目。（非管理员不可设置此功能）



归档和收藏

项目归档

- 点击项目封面右上角的“更多”图标 -> 选择“归档”，可将已结束的项目进行归档存放（注：归档项目不可编辑，且不再显示在首页项目列表中）。



- 点击左侧列表的“已归档”选项，可查看所有已归档项目。
- 若需要再次编辑归档项目，在归档列表的末尾点击三个点的图标 - “重新激活”即可。




项目集归档

点击项目集封面右上角 - “归档”，可以将整个项目集归档。在已归档的项目里，仍然可以看到项目集。



项目收藏

- 点击项目封面左上角的“收藏”图标，可将该项目进行收藏，已收藏的项目封面左上角会有一个黄色星标（注：收藏的项目仍会显示在首页项目列表中）。




- 点击左侧列表的“我的收藏”选项，可查看所有收藏的项目。



克隆和删除项目

点击项目上的“更多”图标，选择“克隆”，即可克隆项目。

点击项目上的“更多”图标，选择“删除”，即可删除项目。




项目排序

在项目首页，可以选择按照“创建时间”、“更新时间”、“名称”来给项目排序。如果选择“创建时间”，最新创建的项目会排在第一个位置；如果选择“更新时间”，最新修改的项目会排在第一个位置。




自定义项目排序

当项目排序规则选为“默认排序”时，只要鼠标按住某一项目，就可以把项目拖动到任意位置。



页面按名称排序

在项目树的右键菜单中，新增了一个“按名称整理”的选项。选择按名称整理后，页面列表会按照数字或首字母顺序来排列，方便快速整理。



批量操作项目/项目集

超级管理员和管理员可以对项目、项目集进行批量移动、删除、归档、分类和设置项目权限等操作。

点击“批量操作”，进入多选的操作模式，勾选需要进行批量的项目或项目集（注：支持一键全选/取消全选），完成选择后，在底部的菜单对已选的内容进行移动、删除、归档、分类和设置项目权限。



查看团队所有项目

超级管理员可以查看团队的所有项目。

点击”查看团队的所有项目“，可以看到团队所有项目的清单。



在团队设置中勾选“在项目列表中显示全部项目”后，即便超管不在项目中，也可以知

晓当前团队中有哪些项目。



查看“我创建的项目”

在项目首页，如果项目很多的情况下，可以通过点击“我创建的”快速筛选出“我创建的项目”。



移交项目/项目集

如果你是项目所有者，你可以将项目移交给团队中的其他成员。点击项目封面上的“更多”->“设置”，进入设置详情页中。




找到“所有者”所在的位置，点击铅笔图标，就可以选择移交人了。（注：只有项目所有者、管理员及管理员以上的身份，才可以有移交成员的功能。）



移交项目/项目集

如果你是项目所有者，你可以将项目移交给团队中的其他成员。点击项目封面上的“更多”->“设置”，进入设置详情页中。



找到“所有者”所在的位置，点击铅笔图标，就可以选择移交人了。（注：只有项目所有者、管理员及管理员以上的身份，才可以有移交成员的功能。）




跨团队移动项目

摹客支持跨团队移动项目的功能，超级管理员可以将项目移动到其它团队中。仅超级管理员可以移动项目，且移动者在目标团队中必须是成员及以上的身份。（注：免费版团队不支持移动项目到另一个免费版团队）

在项目首页上方，点击“查看团队的所有项目”，进入项目管理页面。



在项目管理页面，点击项目后方的“移动”，可以将项目快速移动到任意一个团队中。



添加和导入设计

概述

摹客支持 Axure、Figma、PS、XD、Sketch、Mockplus。通过摹客插件，可以上传设计稿、自动生成标注、制作原型、讨论设计稿等。

添加设计图片

上传图片

将图片直接拖拽至摹客内，即可完成图片上传。



在画板空白处点击右键，选择“添加新页面”，也可上传新的页面。



上传文件夹

将文件夹直接拖拽至摹客内，即可完成文件夹中所有图片的上传。

上传 zip 压缩文件


将 zip 压缩文件直接拖拽至摹客内，即可完成压缩文件中所有图片的上传。文件按照目录结构自动解析。

上传 Figma 设计稿

摹客支持 Figma。通过摹客 Figma 插件，可以上传 Figma 设计稿到摹客平台查看标注、下载切图等。


安装 Figma 插件

在摹客主页下载摹客 Figma 插件安装文件并点击进行安装。




打开插件

插件安装好后打开 Figma，任意打开一个项目后，在画布空白处右键 -> Plugins -> Mockplus。




新建项目

点击项目名称后面的小三角，在展开的列表中点击加号图标“+”，进行新建项目的操作。




新建好项目，可将页面上传到指定分组内。



切换团队/切换账号


点击右上角的“更多”按钮，可以进行“切换团队”和“切换账号”的操作。



标记切图

选中需要切图的图层或编组，在插件上点击“添加切片图层”，就可以一键完成切图。

上传到摹客平台后，会自动生成各个平台尺寸的切图，例如：iOS 的@1x、@2x、@3x。



选择设计稿倍率

点击倍率下拉框, 根据设计稿的画板大小, 选择设计稿对应的倍率。例: 750px*1334px 的设计稿对应 @2x 。



倍率选择可参考下图:

设计时的画板大小	在摹客插件中对应的选择
iOS 设计稿	
375×667 / 375×812 / 414×896 / 320×568	iOS @1x
750 × 1334 / 640 × 1136	iOS @2x
1125 × 2436 / 1242 × 2688 / 1242 × 2280	iOS @3x
安卓设计稿	
240 × 320	Ldpi
320 × 480	Mdpi
480 × 800	Hdpi
720 × 1280	XHdpi
1080 × 1920	XXhdpi
1440 × 2560	XXXhdpi
网页设计稿	
1280 × 720 / 1366 × 768 / 1440 × 900 / 1920 × 1080	Web @1x
3840 × 2160	Web @2x

接着，选择“上传所选画板”或“上传全部画板后”，点击上传即可将 Figma 插件一键传至摹客平台。

上传高质量设计稿

在插件的“设置”，点击进入后，在上传设置中，勾选“上传高质量设计稿”，勾选该选项后，上传到网页端的设计稿（页面）会比之前更加清晰。




上传超清切图

在插件的“设置”，点击进入后，在上传设置中，勾选“上传超清切图”，勾选后，在上传切图的时候插件会把对应倍率的图片全部上传，在网页端下载切图的时候就能得到最清晰的图片即原图，但是勾选了此选项，上传速度会变慢。



通知成员

设计稿成功上传后，可指定团队中的成员接收更新通知。点击插件上的“通知成员”，在弹窗中选择需要接收到通知的成员，同时还可以在下方文本框中添加具体的更新内容。



接着，选择“上传所选画板”或“上传全部画板后”，点击上传即可将 Figma 插件一键传至摹客平台。

上传 Photoshop 设计稿

摹客支持 PS。通过摹客 PS 插件，可以上传 PS 设计稿以进行标记切图等。

安装 PS 插件

在摹客主页下载摹客 PS 插件安装文件并点击进行安装。

打开插件

插件安装好后打开 PS，在「窗口>扩展功能」找到摹客插件，选择并打开。



注册和登录

在网页端使用摹客账号登陆成功后,复制域名或者 IP+端口号到插件上,点击登录即可。

选择项团队和项目

通过下拉菜单选择团队和项目，设计稿将上传至该团队对应的项目中。

新建项目

点击项目名称后面的小三角，在展开的列表中点击加号图标“+”，进行新建项目的操

作。新建好项目，可将项目上传到指定分组内。



切换团队/切换账号


点击右上角的“更多”图标，可以进行切换团队、切换账号、设置等操作。



标记切图


选中需要切图的图层或编组，点击「标记切图」。

将在名称前增加“-e-”，「标记切图」变为「取消切图标记」，此时切图操作便完成了。(注意：标记切图只需标记需要切图的图层，标记无用的切图过多可能会导致上传失败。)




自定义切图尺寸


在插件上的“固定尺寸”区域，填写所需切图尺寸的数值，并点击“遮罩”。摹客会自动给图片添加一个遮罩。上传到摹客平台后，识别到的便是同遮罩大小的切图，元素的背景区域将会是透明的。



若是一个未在分组内的图层，点击“遮罩”后，摹客会自动为你添加一个遮罩图层，并且将遮罩图层和原图放在一个新分组中。此时，分组名称前方会多出一个“-m-”，代表该分组下的图层添加了遮罩。（注：“遮罩”后默认已标记切图，无需再点击“标记切图”按钮。）



可以随意调整此遮罩的大小，快速地切出任意尺寸的切图。




取消遮罩标记

选中分组或图层，点击插件上的“取消标记切图”，即可将遮罩取消。




隐藏切图遮罩

给图层添加遮罩后，可以通过点击插件右上角的“更多”图标 - “隐藏切图遮罩”，将遮罩隐藏，此时图层仍然保持已标记切图的状态。



自动识别画板大小

自动识别按钮，会根据当前设计稿的尺寸，适配正确的倍率。在“画板大小”的列表后方，点击按钮，当前设计稿适合什么倍率即刻生成。（注：插件需要更新到最新版哦）



上传设计稿


标记完成切图之后，一键将设计稿上传至云端项目中，提示完成后便可在云端查看到刚才上传的设计稿。（注：操作过程中，如果误点击了“上传”，可在上传界面右上角点击叉号“x”图标，本次上传将会立即中止。）

状态图

在 PS 中选中单个画板并勾选“上传所选画板”，点击“上传”按钮，插件将自动执行上传状态图操作。状态图详细操作可点击查看：[状态图](#)。

重置画板 ID

在插件右上角点击该图标 ，在弹出菜单中选择“重置画板 ID”，可以对已经上传的文档进行重复上传。



同步画板

如果在 PS 中删除了几个画板，再次上传设计稿时，勾选插件设置中的“上传全部画板时自动检测不对应的画板”，ps 中已删除的页面在摹客中也会同步删除。



始终使用可视区域大小

在插件-设置中，若勾选了“始终使用可视区域大小”，图层如果有阴影、边框、模糊等扩展区域，上传摹客后会显示最大区域；若不勾选，上传摹客后的标注将不包含阴影、边框、模糊等，仅显示图层本身的大小。



设置上传顺序

摹客提供了设计稿上传顺序的设置，如果不勾选此设置，上传后的设计稿将以倒序的方式呈现。如果想让设计稿顺序与 PS 中的顺序保持一致，请在设置中勾选“设计稿排序与 PS 保持一致”。

☒ 设计稿排序与PS保持一致

勾选后，同批次上传的设计稿，在项目树中的排序将与PS保持一致

始终覆盖已有状态

勾选此设置后，如果之前上传过一次，修改后再次上传设计稿，会直接覆盖之前的画板，不再提示是否添加新状态。

☒ 始终覆盖已有状态

勾选后，上传画板时，不再询问是否添加新状态

上传 Sketch 设计稿

摹客支持 Sketch。通过摹客 Sketch 插件，可以上传 Sketch 设计稿以进行标记切图等。

安装 Sketch 插件

在摹客主页下载摹客 Sketch 插件安装文件并点击进行安装。

打开插件

插件安装好后打开 Sketch，在「Plugins(插件)」中找到摹客插件，选择并打开。



注册和登录

在网页端使用摹客账号登陆成功后，复制域名或者 IP+端口号到插件上，点击登录即可。

选择团队和项目

通过下拉菜单选择团队和项目，设计稿将上传至该团队对应的项目中。

新建项目

点击项目名称后面的小三角，在展开的列表中点击加号图标“+”，进行新建项目的操作。

新建好项目，可将项目上传到指定分组内。




点击右上角的“更多”图标，可以进行切换团队、切换账号、设置等操作。




标记切图

- 在 Sketch 中选中需要切图的图层或编组；
- 点击右下角的 Make Exportable，就可以完成标记切图，然后上传至摹客即可。




自定切图尺寸

- 在 Sketch 中选中需要切图的图层或编组，点击右下角的 Make Exportable；
- 再点击“切刀”  工具，对外框大小进行调整即可。（快捷键是 S，按住 S 直接绘制外框。）




如果切图下方是有背景的，如何让背景透明？方案如下：

- 将切片图层  和需要切图的图层编组，选中切图图层；




- 勾选右侧属性面板上的 Export group contents only。

通过上述操作可以保证切片在有背景的情况下也是透明的。




除了在 Sketch 中绘制外框外，在摹客中也可以快速生成带空白区域的切图。

- 在 Sketch 中点击右下角的 Make Exportable 后，直接上传摹客；
- 在摹客的开发模式下选中切图，勾选“自定尺寸”，填充模式选为“居中”；
- 接着设置好需要的切图尺寸，一键下载即可；
- 此时下载下来就是带空白区域的切图。（注：当设置尺寸大于素材本身的尺寸时才会出现空白区域。）



自动识别画板大小

自动识别按钮，会根据当前设计稿的尺寸，适配正确的倍率。在“画板大小”的列表后方，点击按钮，当前设计稿适合什么倍率即刻生成。（注：插件需要更新到最新版哦）



上传设计稿

上传前，有以下三个选项：

- 上传全部页面 — 将该设计稿中所有的页面和画板全部上传至摹客中。
- 上传全部画板 — 将该设计稿中所有的画板上传至摹客中。
- 上传所选画板 — 将选中的画板上传至摹客中。

然后点击“上传”，即可将设计稿资源一键上传至摹客，设计师和开发可登录摹客查看标注与下载切图。（注：操作过程中，如果误点击了“上传”，可在上传界面右上角点击叉号“x”图标，本次上传将会立即中止。）

状态图

在 Sketch 中选中单个画板并勾选“上传所选画板”，点击“上传”，插件将自动执行上传状态图操作。状态图详细操作可点击查看：[状态图](#)。

同步画板

如果在 Sketch 中删除了几个画板，再次上传设计稿时，勾选“设置”中的“上传全部画板时自动检测不对应画板”，Sketch 中已删除的页面在摹客中也会同步删除。



标注扩展区域

在插件-设置中，若勾选了“标注扩展区域”，图层如果有阴影、边框、模糊等扩展区域，上传摹客后会显示最大区域；若不勾选，上传摹客后的标注将不包含阴影、边框、模糊等，仅显示图层本身的大小。



上传高清设计稿

如果你想导出非常高清的设计稿，请在插件设置中勾选“上传高清设计稿”选项。

- 网页尺寸的设计稿，会以原有尺寸的 2 倍宽度上传；
- 安卓或 iOS 的设计稿，会以原有尺寸的 4 倍宽度上传。

（但这样做会牺牲摹客的性能，如果你感觉在摹客的画板部分有卡顿，请尝试取消勾选此选项，并重新上传设计稿。）



上传 Symbol 画板

如果你想将 symbol 画板上传到摹客，需要先在插件的“设置”中勾选“上传 symbol 画板”。然后返回插件主界面进行上传的操作。



设置上传顺序

摹客提供了设计稿上传顺序的设置，如果不勾选此设置，上传后的设计稿将以倒序的方式呈现。如果想让设计稿顺序与 Sketch 中的顺序保持一致，请在设置中勾选“设计稿排序与 Sketch 保持一致”。

☒ 设计稿排序与Sketch保持一致

勾选后，同批次上传的设计稿，在项目树中的排序将与Sketch保持一致。

将文件名作为覆盖判断依据

勾选此设置后，即使之前上传过此文件中的画板，一旦改变了文件名，此文件中的所有画板会作为新的设计稿上传。

☒ 将文件名作为覆盖判断依据

勾选后，改名的文件，其画板将作为新设计稿上传。

始终覆盖已有状态

勾选此设置后，如果之前上传过一次，修改后再次上传设计稿，会直接覆盖之前的画板，不再提示是否添加新状态。

☒ 始终覆盖已有状态

勾选后，上传画板时，不再询问是否添加新状态。

上传 Adobe XD 设计稿

摹客支持 Adobe XD。通过摹客 XD 插件，可以上传 XD 设计稿以进行标记切图等。

安装 XD 插件

在摹客主页下载摹客 XD 插件安装文件并点击进行安装。注意：你需要将 Adobe XD 更新到 13.0 以上版本。

打开插件

插件安装好后打开 XD，在「菜单栏>插件」找到摹客插件，选择并打开。



注册和登录

在网页端使用摹客账号登陆成功后,复制域名或者 IP+端口号到插件上,点击登录即可。

选择团队和项目

通过下拉菜单选择团队和项目，设计稿将上传至该团队对应的项目中。


新建项目

点击项目名称后面的小三角，在展开的列表中点击加号图标“+”，进行新建项目的操作。新建好项目，可将项目上传到指定分组内。



切换团队/切换账号


点击下方对应按钮，可以进行“切换团队”和“切换账号”的操作。



标记切图

选中需要切图的图层或编组，在图层栏中点击「添加导出标记」图标。

此时图标  变黑，提示「添加导出标记」变为「取消导出标记」，此时切图操作便完成了。



固定区域大小切图

在 Adobe XD 中如何自定切图尺寸呢？看看下面的操作方式：


方式一：

在插件上设置好需要切图的区域尺寸，点击“标记切图”，就可以将图片一键生成固定尺寸的切图。设置的区域会以选中的图层位置，垂直居中生成矩形，标记切图完成后，仅显示矩形区域中的内容。




方式二：


在 XD 中绘制一个矩形，将矩形调整为你所需的切图尺寸。



同时选中图标和矩形，将二者合并成组。




对分组“添加导出标记”，接着使用摹客插件将画板上传摹客即可。



自动识别画板大小

自动识别按钮，会根据当前设计稿的尺寸，适配正确的倍率。在“画板大小”的列表后方，点击按钮，当前设计稿适合什么倍率即刻生成。（注：插件需要更新到最新版哦）




上传设计稿

标记完成切图之后，一键将设计稿上传至云端项目中，提示完成后便可在云端查看到刚才上传的设计稿。（注：操作过程中，如果误点击了“上传”，可在上传界面右上角点击“取消”，本次上传将会立即中止。）




状态图

在 XD 中选中单个画板，点击摹客插件面板上的“上传为状态图”按钮，即可上传状态图。状态图详细操作可点击查看：[状态图](#)。




添加更新说明

用插件上传设计稿修改时，可为本次修改添加更新说明，方便其它同事快速了解修改内容。点击插件界面下方“添加更新说明”按钮，该说明将会和设计稿一同上传至摹客。



更新说明添加后，在摹客网页端-“动态”部分，就可以清楚地查看到更新说明信息啦！



上传高清设计稿

如果你想导出非常高清的设计稿，请在插件设置中勾选“上传高清设计稿”选项。

- 网页尺寸的设计稿，会以原有尺寸的 2 倍宽度上传；
- 安卓或 iOS 的设计稿，会以原有尺寸的 4 倍宽度上传。

（但这样做会牺牲摹客的性能，如果你感觉在摹客的画板部分有明显的卡顿，请勿勾选此选项。）



标注扩展区域

在插件-设置中，若勾选了“标注扩展区域”，图层如果有阴影、边框、模糊等扩展区域，上传摹客后会显示最大区域；若不勾选，上传摹客后的标注将不包含阴影、边框、模糊等，仅显示图层本身的大小。



设置上传顺序

摹客提供了设计稿上传顺序的设置，如果不勾选此设置，上传后的设计稿将以倒序的方式呈现。如果想让设计稿顺序与 XD 中的顺序保持一致，请在设置中勾选“设计稿排序与 XD 保持一致”。



始终覆盖已有状态

勾选此设置后，如果之前上传过一次，修改后再次上传设计稿，会直接覆盖之前的画板，不再提示是否添加新状态。

 摹客

☐

上传高清设计稿

☐

标注扩展区域
勾选后，图层会包含扩展区域，如阴影、边框、模糊等

☐

设计稿排序与 XD 保持一致
勾选后，同批次上传的设计稿，在项目树中的排序将与 XD 保持一致

☒

始终覆盖已有状态
勾选后，上传一个画板时，不再询问是否添加新状态

返回

上传 Axure 原型项目


摹客的 Axure 插件支持将 Axure 原型上传至摹客中进行协作设计、自动标注等，来看看具体怎么操作吧。

安装插件

在摹客主页下载 Axure 插件并安装。

打开插件

安装好后，桌面上会出现一个“插件图标”。




使用摹客账号登录

在网页端使用摹客账号登陆成功后，复制域名或者 IP+端口号到插件上，点击登录即可。

在 Axure 中进行预览

此时会弹出一个“请打开 Axure，并点击预览”的提示界面。回到 Axure，在右上方点击“预览”图标，浏览器会打开一个原型演示页面。



新建项目

点击项目名称后面的小三角，在展开的列表中点击加号图标“+”，进行新建项目的操作。



准备上传

创建好项目后（或选择一个项目后），点击“开始上传”即可。



上传完成

只需几秒钟，你的 Axure 原型就成功上传到了摹客中。点击”查看项目“，即可跳转到摹客中对 Axure 进行多种编辑操作。




切换 Axure 原型

当同时打开多个 Axure 原型的预览窗口，点击插件上的“切换 Axure 原型”的图标，会展示出每个 Axure 原型的文件名。在列表中选择需要上传的 Axure 文件即可。




导入 Axure 的 HTML 演示包

进入项目内，切换到“原型稿”标签栏下，点击项目树上的加号图标，来上传 Axure 的 HTML 演示包。



更新项目

在摹客中点击项目树上方的“更新项目”按钮，将最新更新的 Axure Zip 演示包拖入即可。




常见问题

1. 如果发现插件的“上传页面”没有及时更新。

解决办法：请在 Axure 中再次点击“预览”，更新 Axure 的服务，然后再上传。

上传 Mockplus 原型项目

进入项目内,切换到“原型稿”标签栏下,点击项目树上的加号图标,来上传 Mockplus 的 mp 文件。




设计稿的排序方式


摹客协作支持 Sketch、PS、XD 等多种设计稿的上传。通过下载对应插件完成设计稿上传后，摹客协作中的画板顺序将与设计软件中的顺序保持一致。（注：摹客协作的全部插件都是按此方式排序，下图以 Sketch 为例。）

☒ 设计稿排序与Sketch保持一致

勾选后，同批次上传的设计稿，在项目树中的排序将与Sketch保持一致。



如果你后续新增了几个画板，再次上传时，新增画板会处于目标分组内的最上方（若在插件上没有选择分组，则处于根目录最上方），此前上传的画板的顺序将会依次后移。



画板

概述

摹客的全貌画板中，展示了项目所有页面。你可以快速的预览所有设计稿，并为设计稿之间建立逻辑线，用于表示页面的跳转逻辑；同时提供全局的地图导航，方便快捷地到达目标位置。

自定义项目模块


你可以将功能模块自定义显示。鼠标 hover 到标签上，会出现三个圆点，点击后在面板上勾选你想要显示在顶部的选项。



查看画板


拖拽移动画布

按下空格+左键，无论在哪都可以拖拽画布（鼠标在页面上也能进行拖拽）。



抓手工具

点击开启左侧菜单栏上的抓手工具后，使用鼠标左键就可以自由移动画布到任何位置。



缩放画布

你可以用以下方式缩放画布：

- 点击缩放器；
- Ctrl+鼠标滚轮；
- Ctrl + (放大) ， Ctrl - (缩小) ， Ctrl+1 (100%) ， Ctrl+2 (200%) ， Ctrl+3 (300%) ， Ctrl+4 (50%) ；
- 双击百分比数值后，允许输入数值，自定义缩放比例。

全览画布

右键点击画布，在右键菜单中选择“全览”，或者按快捷键 F，画布将自动缩放到刚好容纳所有页面的比例。



全屏模式

右键点击画布，在右键菜单中选择“全屏”，或者按快捷键 P，可进入演示模式；按 Esc 键，可退出演示模式。

演示模式下不能编辑页面的位置、逻辑线、逻辑线描述。



导航和聚焦

画板导航显示当前可视区域，移动小矩形可快速定位。

右键点击画布，在右键菜单中选择“导航”，或者按快捷键 M，可显示/隐藏画布导航。


选择“聚焦”，页面会 100%居中展示在画布中。



画板重排


画板中 Ctrl+A 全选页面，右键「重排」，即可将画布上所有的页面整齐排列。

你还可以在画布上出现的菜单栏上设置重排的列数。



画板对齐

设计稿上传摹客后，调整画板布局时，自动吸附周围画板，并且会自动显示辅助线、以及与周围画板的距离。



逻辑线

逻辑线用于表示页面之间的逻辑关系。

添加逻辑线

选中页面，拖拽左侧箭头到另一张页面上即可建立逻辑线。双击逻辑线可添加描述。



删除逻辑线

选中逻辑线，右键点击，选择”删除“；或者，选中逻辑线后，按 Delete 键即可删除。



显示/隐藏逻辑线描述

右键点击画布，在右键菜单中选择“显示/隐藏逻辑线描述”，或者按快捷键 S，可显示/隐藏逻辑线描述。




页面标记

通过页面标记，可以表示页面的状态和进度。


添加页面标记

点击页面左上方箭头图标展开页面标记面板，依次选择颜色和图标进行组合。添加后，页面标记会显示在画板和项目树中。



删除页面标记


点击展开页面标记面板，选择第二行图标，即可删除页面标记。



设置画板


自定义画板背景色和逻辑线颜色

点击画板左下角的“设置”按钮，可自定义画板背景色和逻辑线颜色，选择“重置为默认”即可恢复到默认颜色。



移动画布需按下空格键

当勾选此选项，鼠标左键无法直接拖动画布，需要按住空格键的同时使用左键拖动；如果不勾选，在空白区域使用鼠标左键就可以拖动画布。





状态图

状态图上传

状态图支持 Sketch、XD、PS 插件上传：

- 在 PS、Sketch 中上传状态图，选中单个画板并勾选“上传所选画板”。点击“上传”按钮，完成首次画板状态的上传。
- 修改画板的内容后，再次选中本画板并勾选“上传所选画板”，点击“上传”按钮。
- 此时，若想替换之前上传的页面，则选中“覆盖已有状态”选项，并选择需要覆盖的页面；
- 若想上传一个新页面，则选中“添加新状态”选项，并输入页面名称，摹客画板中就会呈现出所有上传的状态图。（多状态图上传重复以上操作）。






- 在 XD 中上传状态图，选中单个画板。
- 点击“上传状态图”按钮，完成首次画板状态的上传。
- 修改画板的内容后，再次选中本画板，点击“上传状态图”按钮。
- 此时，若想替换之前上传的页面，则选中“覆盖已有状态”选项，并选择需要覆盖的页面；
- 若想上传一个新页面，则选中“添加新状态”选项，并输入页面名称，摹客画板中就会呈现出所有上传的状态图。（多状态图上传重复以上操作）。


查看所要覆盖的状态图细节

当选择“覆盖已有状态”时，下方会显示之前已上传的状态图。双击下方的缩略图，可查看之前的状态图细节，再选择所要覆盖的状态图。




状态图的合并与分离

鼠标放在状态图下方的切换按钮，会有不同状态的文件名提示。按住 Ctrl 键选中多个页面，右键选择“合并为状态图”，即可将多个状态图合并。状态图可以很随意的多选合并（1+多，多+多，多+1，1+ 多+ 多等等）。



下载

在“设计稿”的标签栏下选中一个页面，点击右上方的“下载”按钮，可选择“下载当前页面”、“下载所有页面”、“下载所有切图”。



另外，在页面上右键，选择“下载”，即可下载画板内所有页面。



下载选中的多个画板

在摹客的全貌画板中，多选画板后，右键->下载，可将所选画板下载到本地。




评论

概述

摹客的评论模式中，提供了多种评论工具，可为设计稿添加评论，还可以@成员，团队间沟通更方便、顺畅。


评论工具

目前提供的评论工具有：矩形、圆、直线、箭头、图钉。



添加评论

- 在上方评论工具条内，选择图钉工具，在页面内再次点击并输入内容；
- 或鼠标按下并移动（圆、矩形、箭头、直线）的方式添加评论；
- 还可以通过快捷键来选择或切换评论工具：矩形=R、圆=C、直线=S、箭头=A、图钉=D。




- 图钉评论  可以变换多种颜色，用以表达重要度、完成度。输入文字内容后点击

发送，即可完成图钉批注。

- 当点击  选择工具后，可对页面上的多个评论进行框选。

图钉样式


在评论板块点击设置图标，可选择三种图钉样式：纯色、编号、头像。



评论的状态


评论的解决状态

- 添加图钉评论时，右上角下拉框可选择状态“未解决、完成、解决”，点击“删除”  可删除该评论（注意：仅能删除自己创建的评论，但没有权限删除或修改其他成员的评论内容）。
- 点击铅笔图标  可修改该评论。




评论的筛选

评论面板展示了所有历史评论。点击面板右上角下拉框，选择”未解决“、“已解决”、“关闭”、“所有”，对评论进行筛选。



在团队协作时，如果多个成员添加了评论，可根据成员名筛选出某个成员的评论或者全体成员评论。



评论的通知

评论时，可@成员

评论时，可@某个成员或者全体成员。输入“@”符号便会弹出@成员下拉框，通过鼠

标选取即可@目标成员。

被@的成员，项目首页头像右上角会有红点提示，点击红点后选择消息，即可跳转到相应项目中。



添加引用

在慕客中可以在评论、定稿中添加文档、资源附件和链接引用，添加后便可直接在评论中进行文档预览、下载等操作。


添加引用有两个入口：

评论

在评论模式中，选择图钉工具。添加图钉评论时，在文本框左下角可以看到“文档”、“资源”、“链接”三个图标。

- 选择“文档”，可引用文档模块下的任意一篇文档或者文档的某一章节；
- 选择“资源”，可引用资源模块下的任意一个附件文档；
- 选择“链接”，可引用资源模块下存放的任意一个链接；


- 点击“添加文档”，可以直接上传本地文件至评论中。



定稿


在定稿模式中，选择左侧工具栏的“添加引用”图标后，在设计稿任意位置单击。可以在设计稿上快速添加附件，像图钉一样展示出来。

- 选择“文档”，可引用文档模块下的任意一篇文档或者文档的某一章节；
- 选择“资源”，可引用资源模块下的任意一个附件文档；
- 选择“链接”，可引用资源模块下存放的任意一个链接；
- 点击“添加文档”，可以直接上传本地文件至设计稿中。



显示引用设计稿的文档列表


在开发模式中，如果这个页面被引用到文档中，在左下角可以看到文档列表。点击文档，可快速跳转到对应的文档中。



创建引用点

在引用文档后点击文档名称后方的“预览”中，弹窗中选中局部内容，点击“创建引用点”即可高亮选中内容。

创建的引用点将会出现在左侧目录中，预览时重点内容高亮显示，方便查阅。



查看未解决评论数量

在项目树上，页面名称后方，展示了评论数量的图标，团队成员可以清晰地查看该页面中有多少条未解决的评论。

标注


概述

在摹客的定稿模式中提供了多种手动标注。当处于开发模式下，标注智能生成。通过点击、hover 设计图上的任意元素，查看相应标注。自动标注一键生成，手动标注自由补充，标注更高效。

手动标注


文字标注

当处于定稿模式下，点击左上角的文本标志 ，可为当前页面添加文字标注、可查看图钉评论。（注：协同人仅有评论模式和开发模式。）




坐标标注

在左上角选择坐标标注工具后 ，单击页面任意位置，你就可以标记该位置坐标信息。




尺寸标注

在左上角选择尺寸标注工具后 ，在页面任意元素周围左键绘制直线，你就可以标记该元素的尺寸信息。




当线段长度合适，自动生成的数值不合适时，双击线段上方的标注，可手动修改为所需数值。




颜色标注

在左上角选择颜色标注工具后 ，单击页面任意位置，你就可以标记该位置的色值信息。




区域标注

在左上角选择颜色标注工具后，在页面任意位置绘制矩形，你就可以标记该矩形的宽和高。




当区域尺寸合适，自动生成的数值不合适时，双击线段上方的标注，可手动修改为所需数值。



自动标注


间隔标注

不选中任何图层，鼠标在图层之间的间隔经过，智能标注两个图层之间的距离。




图层间标注

选中一个图层，鼠标在另一个图层上 hover，标注两图层间的间距。




多选标注

按住 ctrl 键（Mac 按住 command 键），选中多个图层，可以标记多个图层之间的距离。




百分比标注

选中任意图层后，标注会自动生成，按住 Alt 键可查看百分比标注。



百分比参照

在某个图层上右键，可将该图层所在区域设为百分比参照。此时，所有标注将以该区域作为参照计算百分比。（不设置百分比参照时，按住 Alt 键，可显示百分比标注）。



改变标注线的颜色


开发模式下，如果设计稿的颜色和标注线颜色有冲突。点击“设置”图标 - 弹出面板右上角的小三角，即可选择三种不同的标注线颜色。目前提供了蓝红、紫色、橙蓝 3 种颜色。




标注属性面板

界面右侧为标注属性面板。


属性面板上半部分，详细地展示了标注信息。一般包括：图层名、位置信息（左/上）、尺寸（宽度/高度）、边距（左/右/上/下）、边框、不透明度、渐变色、内阴影、高斯模糊；如果是文本内容，还包括：内容、字体、字体大小、字重、行高、字间距、对齐、颜色。




点击数值，可一键复制；



点击搜索图标，可查找设计稿内重复的元素。



标注面板下半部分，展示了样式代码。点击“复制代码”，即可一键复制。



一键复制 CSS / Android / Objective-C / Swift 代码


开发模式中，只需选中图层，在属性面板右下角，就可以自动生成 CSS、Android、Objective-C、Swift 的代码，一键复制即可投入使用。



常见问题

当设计稿中存在富文本时，如何查看不同样式的属性？


选中图层，右侧属性面板“文本选择”这一栏下方，可以通过切换不同样式的内容，来查看各自的属性。



查看图层

图层面板


开发模式下，当页面中同一位置有多个图层，双击该位置，即可弹出图层面板。图层面板中会显示出该位置上所有图层。




禁用图层

当页面中存在无效图层时可将其禁用，页面中禁用图层有两种方式：

在该图层上右键，点击“禁用该图层”。




双击某图层后，点击弹出面板中图层名后面的禁用标志 ，可禁用该图层。



启用图层


禁用图层后，若要再次启用图层，可在任意位置上右键选择“启用图层”或“启用全部图层”。




图层数据

标记图层


在属性面板右上角点击“标记图层”分别对多个图层进行标记，凡是标记过的图层都会展现在“图层数据”菜单下。





复制图层数据

在摹客开发模式右侧的属性面板，对图层的位置、尺寸、颜色、透明度、字体、字号等信息都罗列了出来。选中某个图层后，属性面板右上角点击“复制”。此时关于该图层的所有属性会以 JSON 格式复制在剪切板中，可直接投入开发。




图层备注

你还可以对图层添加备注，方便记录该图层的用途等信息。该备注同样会以 "remark":{"remark":"XXX"} 的格式记录在 JSON 文件中。



下载图层数据

标记好后点击“下载所有图层数据”，此时下载下来的便是带有图层所有属性的.json文件，可直接投入开发。




设置度量单位

设计图上默认度量单位为像素，如需要转换为其他平台单位（如 iOS 的 pt，Android 的 dp，Web 的 rem、rpx），可以在单位面板中切换。目前支持通用设备转换、自定义单位转换、自定义宽度转换三种方式。


在开发模式下，点击属性面板上的“切换开发平台”，即可进入平台选择界面。




摹客提供了三种平台：Web/H5、iOS、Android，设计稿倍率与上传时在插件中选择的倍率一致。（注：如倍率选择有误，请在插件上更改倍率后重新上传。）平台切换后，自动生成的代码语言也会同步切换。



自定义单位转换，可以设置单位间的换算倍率，转换标注值。



自定义宽度转换是对通用设备转换方式的补充，对于特殊设备尺寸，可以自定义设备宽度进行转换。



点击设置按钮，可以显示/隐藏切图边框。




自定义小数位数

开发模式中，点击右下角“设置”，可自定义标注显示 0/1/2/3 位小数。




放大镜

开发模式下，点击左下角的放大镜图标或按下 z 键，即可召唤放大镜。




在使用放大镜时，效果图上的标注信息将被定格，你可以移动鼠标查看放大状态下的标注情况。也支持按下“+/-”键调整放大倍数。




吸色工具

在开发模式中，点击左侧工具栏的吸色工具后，在设计稿任意位置，都可以识别到色值信息，点击即可快速复制。



切换主题

在单页模式中，点击右上角三个圆点-“外观”，可将背景切换为浅色模式或深色模式。




图层间距忽略边框宽度


通过插件上传的设计稿,在开发模式下查看图层之间的间距时,可以选择忽略边框宽度。

如图所示,设计稿中有 3 个宽高相同的矩形,宽和高分别为 300px、300px,描边的宽度均为 30px,但它们分别是内描边、外描边及中心描边。


在不勾选“图层间距忽略边框宽度”这个选项时,图层的间距计算会加上描边的宽度。




如果勾选了“图层间距忽略边框宽度”这个选项,图层间距的计算会减去图层外的描边宽度。举个例子,在设计软件中给图层设置外描边为 30px,上传到摹客后,选中该图层,查看其与其他图层的间距时,会减去 30px。



勾选“图层间距忽略边框宽度”后，如果出现间距计算有误，可能是上传设计稿时在插件中勾选了“标注扩展区域”，勾选后图层大小已经包含了边框宽度，无需再重复减去边框宽度。此时取消勾选“图层间距忽略边框宽度”，或在插件中取消勾选“标注扩展区域”后重新上传，间距即可恢复正常。





切图

概述

从 Sketch、PS 和 XD 中上传切图

通过插件，可以在 Sketch、PS 和 XD 中进行切图，并上传到摹客中。

具体请看教程：

- [摹客 Figma 插件](#)
- [摹客 Sketch 插件](#)
- [摹客 PS 插件](#)
- [摹客 XD 插件](#)

下载切图


切图压缩

下载切图前，可以在属性面板上勾选“启用切图压缩”，并选择压缩的质量：“高画质”、“推荐画质”、“低画质”，将切图快速压缩。（注：单个切图原始文件大小超过5MB时，压缩将不生效）




下载

- 在右侧面板中选中切图，中间工作区页面会同步选中右侧的切图。
- 点击“下载当前切图”即可下载选中的切图。
- 还可切换平台（iOS、Android、Web）和选择倍率。




- 在空白处点击，右侧切图面板展示了该页面内所有切图。
- 按 Ctrl 键进行多选，点击“下载选中切图”，可下载选中切图；

- 点击“下载全部切图”，可下载全部切图。
- 还可切换平台（iOS、Android、Web）和选择倍率。




下载 PNG/SVG/WebP/JPG 切图

如果你想单独下载 PNG、SVG、WebP 或 JPG 格式的切图。选中切图，在右侧属性面板中，勾选其一即可。同时勾选后，会将四种格式的切图都下载下来。可根据需要自由选择格式下载。（注：如果有些小伙伴遇到浏览器不能下载 webP 格式的问题，可以切换到 Chrome 再尝试下载）




重命名切图

开发模式下，点击切图名称右侧的铅笔图标，就可以快速给切图重命名。



设置安卓切图文件夹名称

在开发模式中，如果选择了 Android 开发平台，点开左下角的设置按钮，可以设置安卓切图文件夹名称为 `drawable` 或 `mipmap` 。



去除重名切图

如果你有多个重名切图，且下载时需要将重名文件去除。在开发模式中，点击左下角的设置按钮，取消勾选“下载切图时，保留重名文件”即可。

☐ 下载切图时，保留重名文件

标注的小数位数




自动换算不同平台尺寸

在开发模式下，可以一键下载不同平台下的全部尺寸切图（注：输出设备只能是 iOS 或者 Android，不包含 Web）。

不勾选“自动换算不同尺寸”和“自定尺寸”下的切图计算规则：


在用摹客插件上传设计稿时，可以选择将设计稿预设为 iOS 或 Android 的某个尺寸。接下来我们以一个 iPhone8 的设计稿（375×667）中一个 200x200px 的切图为例，上传时选择 iOS @1x。



设计稿上传时尺寸选择的是 iOS @1x，所以上传到摹客画板中默认该切图尺寸是 iOS @1x。则下载该切图在 iOS 设备中的全部尺寸时，iOS @2x 和 iOS @3x 的尺寸分别是 200x200px 的 2 倍和 3 倍。



由于 iOS @1x 对应 Android 设备的 mdpi，所以下载该切图在 Android 设备中的全部尺寸时，hdpi 和 xhdpi 的尺寸分别是 200x200px 的 1.5 倍和 2 倍，依次类推。




自动换算不同平台尺寸设置方式

自动换算不同平台尺寸，有以下三种设置方式：


方式一：

不点击画板上任何图层，在右侧属性面板中选中切图后，在下方勾选“自动换算不同平台尺寸”；



方式二：

点击右上角的“下载”图标，选择“下载所有切图”后，在弹出面板上勾选“自动换算不同平台尺寸”。




计算规则

当勾选“自动换算不同尺寸”后，计算规则和不勾选时略微不同。规则如下图：

设计稿：375x667 (iOS @1x)

mdpi: 320x480



注：输出设备的宽高比始终和设计稿宽高比相等

在摹客中切换 Android 设备，并勾选“自动换算不同平台尺寸”后，下载 Android 所有尺寸的切图大小如下图所示：



iOS 的@3X 尺寸


默认情况下，IOS 的@2X -> @3X 比例是 1.5 倍， 比如你的设计稿是 750×1334，则@3X 会缩放到 1125 的宽度。但是我们知道 plus 机型的分辨率是 1242×2208。

6、6s、7、7s、8、8s	375x667	750x1334	@2x	4.7-inch
plus系列	413x736	1242x2208	@3x	5.5-inch
x	375x812	1125x2436	@3x	5.8-inch

某些情况下如果你希望输出@3X 是 1242 的尺寸，有三种方式可以设置，如下图所示：


方式一：

当不选中画板上的图层，在右侧属性面板选中任意切图，勾选“设置 iOS @3x 尺寸为 1242”；



方式二：

点击右上角的“下载”图标，选择“下载所有切图”后，在弹出面板上勾选“设置 iOS @3x 尺寸为 1242”。




自定尺寸功能


下载切图时，支持用户自定义切图尺寸，可按照统一的规格下载。

操作方式

勾选自定尺寸后，在每种分辨率类型后输入宽*高的数值，即可设置自定义尺寸。不同分辨率的数值按照其倍率关系自动关联。



也可点击重置按钮清空所有输入数值。




填充模式

目前提供拉伸和居中两种填充模式，可根据需要选择：

居中：保留原图片尺寸，在设置的尺寸内居中呈现（默认选中）。

拉伸：将原图片等比例缩放以适应自定义的切图尺寸。



设计规范


概述

在摹客中可以自定义你的设计规范，一键生成 CSS 代码，为 UI 设计师和开发工程师提高工作效率。


自定义设计规范

添加文字到规范

将切好图的设计稿上传至画板，开发模式中选中任意一个切图，在右侧面板可以看到该切图的各个属性。点击背景色、字体选项右侧的“+”，即可将该颜色/字体添加至设计规范中。




在设计规范页面，可以字体/颜色名称、变量名、颜色值等信息，点击颜色矩形框内的区域，即可改变颜色值。还可以任意拖动色块和字体的位置。



生成 CSS 代码

定义好颜色、字体属性后，点击右上角的“CSS 代码”，即可快速生成 CSS 样式代码。

右上角还可以一键复制代码，或者下载为 css 文件提供开发使用。



版本管理

概述

对设计稿进行修改、覆盖上传，或者对页面进行替换后会产生历史版本。在摹客的版本对比功能中，可以对历史版本进行蒙版、扫描和差异对比查看，方便设计师更清楚地了解设计稿不同版本的差异。


版本对比

历史版本的生成

当对设计稿进行修改、覆盖上传，或者对页面进行替换后会产生历史版本。


查看历史版本

在设计模块中，点击左侧项目树图标下方的历史版本图标，可查看当前所有版本。



删除历史版本


在单页模式中，可以将历史版本删除。删除版本后可以在项目“动态”中查看删除记录。



版本对比

进入版本对比模式有三种方式：

设计模块下，选中任意一个历史版本，鼠标 hover 其它版本后会出现 3 个图标。点击“对比设计稿”的图标，即可将选中的版本与该版本进行对比。



在团队动态中，鼠标 hover 在任意修改的设计稿上，将会出现“版本对比”的选项，点击即可进入版本对比模式。（注：默认和上一版进行对比。）




同样，在项目动态中，鼠标 hover 在任意修改的设计稿上，将会出现“版本对比”的选项，点击即可进入版本对比模式。（注：默认和上一版进行对比。）



设计稿对比


项目树上任选两个页面右键，选择“对比设计稿”，即可进入设计稿对比界面。



对比方式

双栏

双栏模式下，两张设计稿分别左右放置，你可以在右上角选择“自动适应”或“实际尺寸”。




蒙版

蒙版模式下，鼠标移动滑条，可调节两个页面的透明度来进行对比。



扫描

扫描模式下，鼠标移动标尺，可调节两个页面的显示区域来进行对比。



差异

差异模式下，会逐个对比两个页面上的像素点，两个页面像素完全相同的部分会显示为黑色，不同的部分则会显示为彩色。



切换历史版本

在对比过程中，可以任意切换其它版本。点击页面上方名称后面的小三角，在下拉列表中选择其它版本。



交互演示和分享

概述


摹客中，可以通过设计稿图层快速建立热区，固定设计稿的顶部和底部；8 种触发方式，15 种交互动画快速设置；更有返回链接、首页链接、外部链接等实用功能，快来学习下吧。

设置交互

设置跳转链接


自定义交互区域

按住鼠标在设计稿上绘制一个矩形的热区，再松开鼠标通过左侧项目树选择热区跳转的目标页面，即可完成交互跳转链接的设置。



图层创建交互区域

双击想要创建交互的图层，可快速生成交互区域，通过连接左侧项目树选择目标跳转页面，即可完成交互跳转链接的设置。



当从插件上传的切图区域有变化时，上传画板之后，该区域创建的交互会自动同步到变化后的区域。当切图区域删除后，对应的交互区域也会被删除。

设置返回链接/返回首页/外部链接

在设置链接时将连接线拖动到“设置为返回链接”，便可设置返回链接。返回链接即指无论 you 从哪个页面跳转到该页面，点击返回链接都会原路径返回。


需要注意的是，返回链接不能设置动画，它的动画与进入该页面的动画是反向的，无须手动设置。

将连线拖动至其它两项，可设置返回首页链接及外部链接。（注：设置外部链接时，在右侧属性面板添加链接地址。）




交互提示

在原型模式下，项目树上左侧的蓝色三角，代表该页面已经做过了交互。



延时自动跳转


点击右侧面板中的“延迟时间”选项，设置延迟时间。演示时，该页面就会延时自动跳转到目标页面。在右侧动画设置面板中，点击“删除页面自动跳转”图标 ，即可删除该页面的自动跳转设置。



动画和手势


动画

对设置好的交互链接还可以设置跳转动画，有 15 种动画样式可以选择，默认没有动画。还可通过下拉框或直接输入数值修改动画执行时长。




手势

在原型页面中，点击右侧属性面板的“触发”选项，可以看到有多种交互方式：载入中、点击、双击、长按、左划、右划、上划、下划。选择其中一种触发方式后，原型演示中使用对应的手势进行操作。




设置滚动区

点击左侧标尺上的设置固定区域图标  显示出裁切线，并往下/上拖拽，即可固定页面头部/底部。演示时，只有中间部分可滚动。



手动设置距顶部/底部数值

鼠标移动到游标右侧，可输入数值，回车即可快速定位到准确位置。




全局应用

使用游标工具给某个页面设置好固定区域后，如果多个页面都需要固定此区域，可以使用“全局应用”功能，点击后，每个页面都将应用同一个固定区域。




克隆交互

选中目标交互热区，按住 alt 与鼠标左键不放（mac 上是 Option+左键），便可快速克隆一个与原交互热区相同的热区。克隆前后的热区大小、目标页面、跳转动画都是相同的。




对已经创建好的交互右键选择复制（或 Ctrl+C），在本页面或其它页面粘贴，可快速创建效果相同的交互。



演示


从首页/当前页演示

点击右上角的播放按钮，默认从首页开始演示。点击播放按钮右侧的下拉三角，可选择从当前页开始演示。



导航条


导航条中，操作依次为“显示控制面板”、“回到首页”、“后退/前进”、“缩放器”、“复制演示链接”。



若要在手机上查看项目，点击小飞机图标，复制演示链接，粘贴到手机浏览器中即可。

隐藏导航条

演示时，如果导航条遮挡了视线，可以将其隐藏。将导航栏拖到最右侧。导航栏会自动吸附侧边线上，接着收缩为一个很小的图标。



设置密码


分享演示链接时，若勾选“启用密码”，分享后成员需要输入正确密码才可以查看演示。

（注：此方式不需要登录即可查看）



演示设置

点击左下角的设置图标，便可对演示参数进行设置。设置选项有控制面板、工具条、链接区域的显示情况，还可设置默认的设备外壳（iPhone X/iPhone/Android/Pad 可选）。



搜索页面

在演示界面左侧面板上，摹客提供了页面搜索的功能。演示时，可以通过关键词快速搜索到目标页面。



分享和导出

分享


若要将原型分享给其他人预览，点击顶部导航栏右侧的分享图标即可获得分享链接。



导出

摹客支持下载离线演示包，可以将所有的原型交互下载下来，交互演示不再依赖网络。

点击菜单栏右侧的下载标志 ，选择“下载离线演示包”。




在弹出面板中，可以设置演示的 Logo、设备外壳。还可以选择显示控制面板、显示导航条、始终显示链接区域、鼠标经过显示链接区域的选项。勾选完设置后，演示时会适应该设置。



完成设置后，点击下载，即可开始下载离线演示包。



默认下载的是 zip 压缩包格式，解压后打开文件夹，打开 index.html 文件，无需联网即可完成演示。




文档

概述

摹客支持 pdf、doc、docx 格式的文档在线上传、预览、评论及历史版本管理，轻松解决了产品经理对于需求文档版本难以管理、文档混乱难找的问题。也可以直接新建产品文档，在线撰写。


添加产品文档

在摹客中可以上传 PRD 文档进行存储、实时查看，也可以直接新建产品文档，在线撰写。



新建产品文档

点击项目树左上角的“+”号图标后，选择“新建产品文档”，即可开始在线撰写文档。



编辑模式

当左上角图标锁定时，可进入编辑模式，此时，团队中其他成员不可编辑。



切换文档

在编辑文档时，点击左上方文档名后面的小三角图标，可以快速切换到其它文档继续编辑。切换时，摹客会提示保存文档。



下载文档

文档保存后，在非编辑模式下，点击右上角的下载图标，即可将文档导出为 PDF。注：
(下图为摹客创建的文档的下载位置。)




如果你的文档是本地上传的，团队的其他成员就可以通过点击左侧工具栏中的“下载”按钮，将此文档快速下载下来。




上传本地文档

点击项目树左上角的“+”号图标后，选择“上传文档”，即可上传 pdf、doc、docx 类型的文档，实时预览。



引用设计稿

在撰写文档的过程中，可以直接引用摹客项目中的设计稿。



同步更新


默认情况下，如果其它版块的设计稿重新上传，文档中引用的设计稿也会同步更新。

若不想同步更新，可在插入设计稿弹窗中勾选“仅复制”的选项。



在线审阅 PRD 文档

在摹客中，如果你的文档是在线创建的，可以标记部分内容添加评论。鼠标选中部分内容，然后点击“添加评论”，即可高亮此处添加评论，实时审阅。




如果你的文档本地上传的，也可以对文档添加图钉评论。点击左侧工具栏中的第四个图标，点击文档任意位置，然后输入评论内容，即可快速添加评论建议。



历史版本


更新文档

根据评论修改好文档后，在项目树的对应文档名上右键，选择”替换“，即可更新该文档。




查看历史版本

每次更新文档后，都会产生一个历史版本，点击左侧第二个图标即可查看。可切换到任意一个历史版本。



复制文档到其它项目

在文档目录上选择文件，右键->“复制到”，选择目标项目后，可以将文档快速复制到其它项目中，此时会生成一个文档副本。



资源

概述

摹客支持上传多种产品文档和各类附件文档在线预览、下载和分享,并且支持将 Axure、Mockplus、Justinmind、Confluence 等原型演示包的预览及分享。

各类产品文档支持

Axure 演示包

在 Axure 中导出 HTML 演示包,将 Zip 压缩文件上传至摹客文档模块,即可直接在线预览 Axure 原型。

Mockplus 演示包

在 Mockplus 中导出 HTML 演示包,将 Zip 压缩文件上传至摹客文档模块,即可直接在线预览 Mockplus 原型。

Justinmind 演示包

在 Justinmind 中导出 HTML 演示包,将 Zip 压缩文件上传至摹客文档模块,即可直接在线预览 Justinmind 原型。

Confluence 演示包

在 Confluence 中导出 HTML 演示包，将 Zip 压缩文件上传至摹客文档模块，即可直接在线预览 Confluence 原型。

Office 各类文档

将 Word、PPT、Excel 等类型的 Office 文件上传至摹客文档模块，可以随时随地在线预览文件内容。

PDF 文档

摹客还支持 PDF 文件的在线预览，直接将 PDF 上传至摹客文档模块即可。

TXT 文档

摹客还支持 TXT 文本文件的在线预览，直接将 TXT 文件上传至摹客文档模块即可。

图片（JPG/PNG/GIF/SVG）

摹客还支持各种图片格式（JPG/PNG/GIF/SVG）在线预览，直接将图片文件上传至摹客文档模块即可。

资源管理

开启“资源”标签

进入项目后，默认只显示 4 个标签，鼠标 hover 到蓝条上，会出现三个点的图标。点击该图标，并勾选“资源”后，标签栏上便会呈现资源模块。




上传文档

点击右上方”上传文档“即可上传文档。单个文档大小限制为 100M，超出 100M 的文档建议先上传到自己的云盘，然后放置链接到这里。




添加链接

点击”添加链接“出现弹窗，输入链接标题和地址。点击链接名称或链接都可进行路径跳转。




在线预览

点击文档名称，可在线预览文档。支持在线预览的文档类型有：Axure/Mockplus/Justinmind/Confluence 的演示包 Zip，Word 文档，PPT 文档，Excel 文档，PDF 文档，TXT 文档，图片（JPG/PNG/GIF/SVG）。




下载文档

点击下载图标或文档名称，可下载文档。




删除文档

勾选文档前的复选框，选择“删除”，即可删除文档。



分享文档

你可以将文档一键分享给你的工作伙伴，点击文件列表右侧的分享按钮即可。（可预览的文件类型，分享出去的链接点开依然可预览。）



资源分组

添加分组


点击设置图标，进入“分组管理”页面，选择“新建分组”，输入分组名称，即可添加分组。





移动文档到分组

勾选文档前的复选框，选择“移动”和分组，即可移动文档到分组。



上传 Axure HTML 演示包

导出 Axure 演示包

在 Axure 中发布生成 HTML 文件。



压缩 Axure 演示包

将生成的 HTML 打包成 ZIP 压缩文件。




上传至慕客文档中

将 Axure 演示包上传至慕客的文档中，可以点击上传，也可以直接拖入。




在线预览 Axure 演示包

将 Axure 演示包成功上传至摹客文档后，点击文件后方的预览图标，即可在线预览 Axure 原型演示。




下载 Axure 演示包

点击文件后方的下载图标，即可下载 Axure 原型演示包。



将演示分享给你的工作伙伴

点击文件后方的分享图标，将生成一个演示链接，其他人点开该链接可立即查看该原型的演示。



任务管理

创建任务

在摹客 App 首页，左侧标签栏切换到“任务管理”栏下，点击左上角的“新建任务”，即可快速创建一条评审任务。



创建任务时，可对本次任务作详细描述、选择任务指派人、设置截止时间以及关联设计项目。



关联设计稿

点进任务详情，可以选择关联项目内的原型稿、设计稿、在线设计中的需要评审的页面，关联后，点击任意页面都可以直接跳转到设计稿单页中进行评审。

指派给 天然卷 Mockplus

截止时间 2021-01-29 14:20

状态 待处理

关联项目 新项目


+ 关联原型稿

设计稿(3)
2条未解决的评论


+ 关联在线设计

添加评审意见

在单页模式中，可对单个设计稿添加图钉评论，在页面任意位置都可添加评审意见。



也可以在任务详情中，对项目添加整体的评审意见，同一团队中的成员可随时在任务中查看意见和回复。



显示/隐藏未关联设计稿


审核设计稿时，可以将不用的页面暂时隐藏起来，使界面更简洁。在单页模式中，点击上方蓝色横条上的设置按钮，可以选择显示或隐藏未关联的设计稿。左侧的项目树会随之显示或隐藏。



修改任务

修改指派成员

如果你想将任务指派给下一位评审人，在任务详情中，点击右侧的“编辑任务”，在弹窗中可修改指派人员。





修改评审状态

进入任务详情，可以对任务的状态进行修改。由于不同团队的评审状态会有所不同，因此任务的状态是可以自定义的，具体用法见下方“自定义任务流程”。



自定义任务流程

团队中的超级管理员具有自定义任务流程的权限。在“任务管理”首页左下角，点击“流程设置”。



你只需根据团队特性，添加所需的评审状态。下方的状态设置表格中会自动添加你的状态。表格中的勾选，代表某种状态可以切换到下一状态。例如：设计中（行）->初审中（列），代表当前状态为“设计中”时，可将状态修改为“初审中”。

流程设置

可在此创建并管理状态，设定流程规则。[点击此处](#)重置所有设置为默认值。

状态设置

设计中

初审中

审核通过

审核不通过

完结

添加状态

状态设置

目标状态 当前状态	设计中	初审中	审核通过	审核不通过	完结	终审	关闭
设计中		☒	☐	☐	☐	☒	☐
初审中	☐		☒	☒	☐	☒	☐
审核通过	☐	☐		☒	☐	☒	☐

动态

概述

在摹客团队和项目动态中可以查看团队、项目内的设计稿增、删、改记录，项目、项目集动态，评论，以及团队成员的动态等。每一个处修改都有据可查，极大地减少了各个环节的出错率。

团队和项目动态

团队动态

在项目首页左侧的“动态”中，可以查看团队内所有项目的设计稿增、删、改记录；项目的创建、删除；团队成员的变更；与我相关项目的页面变更等。(注：不包括项目的评论、

文档、项目成员的变更。)



项目动态

进入项目后，默认只显示 4 个标签，鼠标 hover 到蓝条上，会出现三个点的图标。点击该图标，并勾选“动态”后，标签栏上便会呈现动态模块。



在“动态”标签下，可以查看该项目内所有设计稿的增、删、改记录，项目、项目集动态，评论，以及项目内成员的变更等。



查看不同类型的动态

查看项目动态时，你可以切换“页面”“评论”“文档”“成员”等多种分类，单独地查看某一类动态。

动态筛选

进入项目，顶部菜单栏切换到“动态”，展示了项目中人员、设计稿的变更、修改记录。你可以点击右上方进行人员的筛选。



也可以选择不同的时间段来查看动态记录。

昨天

👤 全体成员

所有时间

17:41

天然卷

在 " 摹客的十大特色功能.docx " 中添加了评论。

这是一条评论。

4月14日


18:30

天然卷

删除了 1 篇文档。

动态预览

如果你对设计稿有所修改，在动态中点击设计稿的缩略图，该设计稿会 100%放大显示预览，易于查看。



团队协作


概述

摹客中，可进行团队管理。将团队成员划分到不同部门，通过设置“管理员”、“成员”、“协同人”身份，分配团队成员不同操作权限。

管理团队

新建团队


在项目首页，点击头像，选择管理团队，在左上角点击团队名称，最下方可以看到“新建团队”的按钮。（注：免费版最多只能创建一个团队）





切换团队

在项目首页，点击头像，在弹出菜单上选择“切换团队”即可。



移交团队

只有超级管理员能移交团队。

在项目首页，点击“我的团队”，接着点击左下角“移交团队”，并选择移交人，即可

移交团队。



解散团队

只有超级管理员能解散团队。

在项目首页，点击“我的团队”，接着点击左下角“解散团队”，确认信息后，即可解散团队。

解散团队后不可恢复，此团队创建的项目也将被删除。



修改团队名称

只有超级管理员能修改团队名称。

在项目首页，点击“我的团队”，切换到“团队设置”。点击团队名称后面的铅笔图标，即可修改团队名称。




升级团队

在项目首页，点击头像 - “团队管理”，找到慕客 CC 的卡片信息，点击“升级/续费”，即可延长团队使用时间。



设置默认团队

在个人中心底部，选择默认团队，在下拉菜单中选择登录后展示的默认团队，设置成功后，每次登录都会展示默认团队。



部门和成员


部门管理

新建和删除部门


在项目首页，点击“我的团队”。进入“成员”页面，点击按钮组旁的设置图标。



点击添加按钮，输入部门名称，可以创建部门。



分组栏目右侧两图标分别表示修改该部门名字和删除该部门。



移动成员至部门

在成员后方选择“编辑成员信息”，在弹窗内切换“所属部门”，即可移动成员至部门。

注意，每个成员只能在一个部门下。





团队成员管理

邀请成员

首页内，点击“邀请新成员”，弹出“邀请成员”弹窗。弹窗内，可以预先设置将要加入团队的成员的身份、所属部门和参与项目。



- 在邀请成员弹窗内，可提前为未加入团队的成员设置身份、选择部门。团队成员身份可设置为：管理员，成员，协同人。每个身份有不同的操作权限，具体请查看：[角色和权限](#)。
- 点击“复制”按钮可快速复制链接，将此链接发送给小伙伴，通过此链接即可加入团队。
- 可设置链接有效期为 7 天、15 天或永久。设置好后，分享的链接将会在设定的时间截止后失效哦。（注：如果想立即失效，也可以在团队管理中“清理邀请链接”）




邀请成员第二步，给成员设置参与的项目集或私有项目。若勾选了某项目集，默认会将成员加入项目集内所有的项目中。



使用邮箱添加成员

超级管理员可以直接输入邮箱账号来添加成员进入团队,被添加的成员邮箱中会收到加入团队的邮件,通过邮件内容就可以直接跳转到相应的团队中去。也可以同时添加多个邮箱。
(注:此功能仅超级管理员可用)



如果你在个人信息页面,没有勾选“允许通过邮箱直接添加我为团队成员”,那么超级管理员将无法使用邮箱账号添加你进入团队。




设置成员身份

除了在邀请成员时给成员设置身份。也可在头像 - “团队管理” - “成员管理”一栏下,为已加入团队的成员修改身份。可通过右上角的“搜索成员”,来快速查找某成员。



设置成员参与项目

在“我的团队”-“成员管理”一栏下，可以为成员身份、所属部门和参与的项目。点击“参与项目”后，可以通过右上角的“搜索项目”，来快速查找所需项目。



团队审批

在项目首页点击头像 - “团队管理” - “团队设置”中，可开启或关闭团队审批功能。

开启后，新成员需要经过管理员审批才能加入团队。

团队设置

通过邮箱邀请

成员管理

未分组

开发部

产品部

团队设置

团队名称

KID

团队ID

crwfaqcqmm

复制

团队人数

33 / 2000

团队审批

☐

启用审批功能

勾选后，新成员需要经过审批才能加入团队

开启团队审批后，成员加入团队，管理员会收到申请消息。

慕客团队

邀请新成员

你收到 1 条团队成员申请信息。

查看

成员

详情

管理员确认后，同意申请，该成员才可以加入团队；无关人员，可拒绝申请。在处理审批时，还可以将申请人设置为“管理员”、“成员”或“协同人”。

审批			
待审批			
☐ 全选			
☐		Aaron(1@test.com)通过“演示项目”的分享链接申请加入团队 申请角色: 成员 备注信息:	同意 拒绝 2021-09-28 14:47:52
已同意			
已拒绝			

清理邀请链接


每次点击邀请成员，会生成不同的链接。如果误将邀请链接发送至某群内，任何人点击都可以加入团队，此时使用“清理邀请链接”功能便可解决。

在项目首页点击“我的团队”，左下角便可看到“清理邀请链接”的选项。清理后，以往所有的邀请链接将失效。



删除成员

在“我的团队” -> “成员管理”面板下，在对应成员后方可选择删除成员。



[项目成员管理点击这里查看](#)

角色与权限

摹客中，有四种角色：超级管理员、管理员、成员、协同人。不同角色有不同权限。

团队权限

团队管理

功能	超级管理员	管理员	成员	协同人
修改团队名称	√	×	×	×
移交团队	√	×	×	×
解散团队	√	×	×	×
添加（邀请）成员	√	√	×	×
清理邀请链接	√	√	×	×
设置/取消管理员	√	×	×	×
团队审批	√	√	×	×
删除管理员	√	×	×	×
删除普通成员	√	√	×	×

团队内部门管理

功能	超级管理员	管理员	成员	协同人
添加部门	√	√	×	×
删除部门	√	√	×	×
设置部门成员	√	√	×	×
修改部门名称	√	√	×	×

团队内项目分组

功能	超级管理员	管理员	成员	协同人
创建分组	√	√	×	×
删除分组	√	√	×	×
查看分组	√	√	√	√
修改分组名称	√	√	×	×

项目权限

项目管理

功能	超级管理员	管理员	成员	协同人	项目创建人
创建/克隆项目	√	√	√	×	√
查看项目	√	√	√	√	√
删除项目	√	√	×	×	√
分享项目	√	√	√	√	√
允许成员分享项目	√	√	×	×	×
邀请对方成为项目成员	√	√	×	×	√
跨团队移动项目	√	×	×	×	×
添加/删除项目成员	√	√	×	×	√
设置项目分组	√	√	×	×	√
修改项目设置	√	√	√	×	√
移动项目到项目集	√	√	√	×	√
下载当前页面	√	√	√	√	√
下载所有页面	√	√	√	√	√
下载所有切图	√	√	√	√	√
下载离线演示包	√	√	√	√	√
项目申请审批	√	×	×	×	×

项目集管理

功能	超级管理员	管理员	成员	协同人	项目集创建人
创建项目集	√	√	√	×	√
删除项目集	√	√	√	×	√
添加项目集成员	√	√	×	×	√
移动项目集	√	√	√	×	√

页面/分组

功能	超级管理员	管理员	成员	协同人	项目创建人
添加页面/分组	√	√	√	×	√
修改页面/分组	√	√	√	×	√
删除页面/分组	√	√	√	×	√
移动页面/分组到其它项目	√	√	×	×	×
页面/分组排序	√	√	√	×	√

画板

功能	超级管理员	管理员	成员	协同人	项目创建人
添加逻辑线、备注	√	√	√	×	√
修改逻辑线、备注	√	√	√	×	√
删除逻辑线、备注	√	√	√	×	√

评论

功能	超级管理员	管理员	成员	协同人	项目创建人
添加评论	√	√	√	√	√
修改自己的评论	√	√	√	√	√
删除自己的评论	√	√	√	√	√
回复评论	√	√	√	√	√
修改评论状态	√	√	√	√	√

标注及切图

功能	超级管理员	管理员	成员	协同人	项目创建人
切图重命名	√	√	√	√	√
智能标注	√	√	√	√	√
放大镜	√	√	√	√	√
查看切图	√	√	√	√	√
下载切图	√	√	√	√	√
图层备注	√	√	√	√	√
添加文字、颜色规范	√	√	√	√	√
添加手动标注	√	√	√	×	√

交互与演示

功能	超级管理员	管理员	成员	协同人	项目创建人
添加交互	√	√	√	×	√
修改交互	√	√	√	×	√
删除交互	√	√	√	×	√
演示默认值设置	√	√	√	×	√
查看演示	√	√	√	√	√
分享演示	√	√	√	√	√
启用密码	√	√	×	×	√
查看分享链接	√	√	√	√	√

文档

功能	超级管理员	管理员	成员	协同人	项目创建人
上传文档	√	√	√	×	√
新建在线文档	√	√	√	×	√
编辑在线文档	√	√	√	×	√
删除文档	√	√	√	×	√
预览文档	√	√	√	√	√
下载文档	√	√	√	√	√
评论文档	√	√	√	√	√
添加分组	√	√	√	×	√
修改分组	√	√	√	×	√
删除分组	√	√	√	×	√

原型设计项目

功能	超级管理员	管理员	成员	协同人	项目创建人
编辑原型设计	√	√	√	×	√
编辑当前项目资源库	×	×	×	×	√
编辑共享资源库	×	×	×	×	√
使用共享资源库	√	√	√	×	√
发布/取消共享资源库	×	×	×	×	√
查看页面数据	√	√	√	√	√

快捷键

摹客中，可以通过快捷键进行快捷操作。

	功能	Windows	Mac	备注
画布	拖动	空格+左键	空格+左键	
	缩放	Ctrl+滚轮	⌘+滚轮	
	放大	Ctrl++	⌘++	⌘ (command)
	缩小	Ctrl--	⌘--	⌥ (option)
	100%显示	Ctrl + 1	⌘+1	⇧ (shift)
	200%显示	Ctrl + 2	⌘+2	⌕ (caps lock)
	300%显示	Ctrl + 3	⌘+3	^ (control)
	框选画板	Ctrl + 左键	⌘+左键	↵ (return)
画板	全览	F	F	
	导航	M	M	
	演示模式	P	P	
	逻辑线描述	S	S	
	多选	Ctrl/Shift+左键	⌘/⇧ +左键	
页面	重命名	F2	Enter	
	复制	Ctrl+C	⌘+C	
	粘贴	Ctrl+V	⌘+V	
	剪切	Ctrl+X	⌘+X	
标注	放大镜	Z	Z	
	多选	Ctrl+左键	⌘+左键	
	图层面板	双击	双击	
	百分比标注	Alt	⌥	
原型	快速创建热区	双击	双击	
	复制链接	Alt+拖拽	⌥ + 拖拽	
	复制	Ctrl+C	⌘+C	
	粘贴	Ctrl+V	⌘+V	
评论	选择	V	V	
	图钉	D	D	
	矩形	R	R	
	圆	C	C	
	直线	S	S	
	箭头	A	A	
	文本	T	T	
	多选	Ctrl+左键	⌘+左键	

常见问题

Figma 插件问题

Figma 切图下载下来宽高多出 1-2 像素怎么解决？

如果你的 Figma 设计稿的切图如下图所示，高度（或宽度）多出 1-2 个像素。



①请打开 Figma 软件，使用 export 切图后再下载，检查尺寸是否和摹客平台中一样，也是高度（或宽度）多出 1-2 像素。


②检查 Figma 中是否使用了自动布局。

③如果以上两条回答都是“是”，这是由于 Figma 的自动布局导致切图产生了小数，请在 Figma 中检查尺寸，手动调整为整数后，再次上传摹客即可。

④如果没有使用自动布局，仍然出现此问题，请检查设计稿中出现问题的切图的尺寸，手动调整为整数后，再次上传摹客即可。

使用了自动布局后，添加切片图层出现错位怎么办？

如果你在 Figma 中使用了自动布局，需要添加切图，使用摹客插件上的“添加切片图层”后，出现类似下图所示的情况。



原因及解决办法：


目前“添加切片图层”功能不支持自动布局，推荐使用 Figma 自带的 Export 功能添加切图。摹客插件的“添加切片图层”适用于自由调整切图区域的场景，如图标切图。



Photoshop 插件问题

“PS 中上传时，提示没有选定的画板”的问题


有无画板可通过图层结构查看，也可查看 PS 工作区的设计稿左上角有无画板名称。下图左图为无画板，右图为有画板，如右图选择了“画板 1”，再使用摹客插件上传所选画板，便会将“画板 1”上传。




如发现没有画板可供选择，请在新建 psd 文件时勾选画板选项。



如果已经新建了文件，可通过「图层」>「新建」>「画板…」操作将已经制作了的内容置于画板上。




PS 插件点击“上传”后，长时间处于“正在导出...”状态



1. 新安装的插件需要重启 PS 才会生效，请重启 PS 后再试。
2. 若重启 PS 后还未解决问题请联系我们（QQ 群：957920539）。

插件打开后不显示任何内容



请安装完整版的 PS，PS 是精简版等不完整的版本，可能无法使用扩展插件。

插件打开后长时间无法连接生成器怎么办？



如果出现上图所示的情况，请对应下方的场景依次检查：

场景 1：未开启“启用生成器”

解决方案：打开“首选项” > “增效工具”，请检查是否勾选“启用生成器”、“载入扩展面板”，如果没有勾选，请勾选后重启 ps。

如果有带黄色感叹号的图层，删掉重做（损失字体的图层可重新设置字体解决，也可右键栅格化文字）。



场景 2：用户权限不够导致安装失败

解决方案：请查看下方地址内中是否有 mockplus-ps-generator 的文件夹：


Windows:

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC\Generator

Mac:

/Library/Application Support/Adobe/Plug-ins/CC/Generator

将 mockplus-ps-generator 的文件夹拖入下图的 Generator 中，拖入后，清除插件缓存后重启 ps。



如果没有此文件夹，请[加入官方群](#)联系技术人员。

场景 3：PS 生成器启动失败，插件与生成器的连接断开

解决方案：请重启 PS 后，再次打开插件。

场景 4：上传到一半提示无法连接生成器

解决方案：由于文档过大导致解析出错，请尝试减小文档大小后再次上传。

如果以上方式仍然不能解决问题，请[加入官方群](#)联系技术人员。

安装完成后，PS 的扩展里依然找不到

出现这个问题可依次检查：

1. PS 版本是否为 CC 2015 版及其以上版本；
2. 绿色版 PS 可能不支持插件功能，请安装完整版的 PS；
3. PS “首选项” > “扩展”，将“载入扩展”的开关勾上；
4. Win 中安装 PS 请勿修改默认安装位置。

提示“未知错误”

1. 出现此问题请先检查网络是否正常，并在保证网络正常的情况下重试。
2. 出现此问题可能的原因是 PS 文档过大，请减小文档大小后重试。

Mac 安装时，显示“打不开‘慕容iDoc.pkg’，因为它来自身份不明的开发者。”



出现如上图所示的提示请打开“系统设置” > “安全与隐私” > “通用”，将“允许从以下位置下载的应用”选择为“任何来源”或选择“仍要打开”。



Win 10 安装时，提示“Windows 已保护你的电脑”



出现这种情况请点击“更多信息” > “仍要运行”进行安装。

PS 安装插件提示：“无法加载扩展，因为它未正确签署”


出现此提示请尝试修改注册表，方法如下。

Mac 修改注册表办法：


请[下载这个文件并解压](#)，将其中的.plist文件，放到 /Users/ 你的用户名 /Library/Preferences 目录下，并重启电脑。

Win 修改注册表办法：


1. 按“Win+R”输入“regedit”，打开注册表；



2. 找到“HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/CSXS.7”文件位置，可能会存在 CSXS.5/6/7/8，请全部修改；



3. 新建字符串，名称为 PlayerDebugMode ,双击输入值为 1 。



如何卸载摹客插件？

Windows：删除该路径的文件夹 C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\idoc.mockplus.extension

Mac OS：删除该路径的文件夹 /Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions/idoc.mockplus.extension

使用摹客插件上传设计稿时，选择 iOS @2× 为什么比选择 iOS @1× 的标注数值更小？

摹客插件中的倍率选择指的是设计稿是以几倍图设计的，并不是选择要导出几倍图。在上传到摹客时，只需要选择对应的倍率，就能获取到正确的标注和切图。

例如：设计时，画板大小为 357*667，上传时选择 iOS @1× 上传即可。

倍率选择对应表：

设计时的画板大小	在摹客插件中对应的选择
iOS 设计稿	
375×667 / 375×812 / 414×896 / 320×568	iOS @1×
750 × 1334 / 640 × 1136	iOS @2×
1125 × 2436 / 1242 × 2688 / 1242 × 2280	iOS @3×
安卓设计稿	
240 × 320	Ldpi
320 × 480	Mdpi
480 × 800	Hdpi
720 × 1280	XHdpi
1080 × 1920	XXhdpi
1440 × 2560	XXXhdpi
网页设计稿	
1280 × 720 / 1366 × 768 / 1440 × 900 / 1920 × 1080	Web @1×
3840 × 2160	Web @2×

Sketch 插件问题

如何解决 Sketch 上传至摹客中画板卡顿的问题？

如果 Sketch 上传至摹客后，画板出现卡顿，建议更新 Sketch 及摹客的 Sketch 插件到最新版本。

若问题未解决，可发送邮件至 service@jongde.com。

使用摹客插件上传设计稿时，选择 iOS @2x 为什么比选择 iOS @1x 的标注数值更小？


摹客插件中的倍率选择指的是设计稿是以几倍图设计的，并不是选择要导出几倍图。在上传到摹客时，只需要选择对应的倍率，就能获取到正确的标注和切图。

例如：设计时，画板大小为 357*667，上传时选择 iOS @1x 上传即可。

倍率选择对应表：

设计时的画板大小	在摹客插件中对应的选择
iOS 设计稿	
375×667 / 375×812 / 414×896 / 320°568	iOS @1x
750 × 1334 / 640 × 1136	iOS @2x
1125 × 2436 / 1242 × 2688 / 1242 × 2280	iOS @3x
安卓设计稿	
240 × 320	Ldpi
320 × 480	Mdpi
480 × 800	Hdpi
720 × 1280	XHdpi
1080 × 1920	XXhdpi
1440 × 2560	XXXhdpi
网页设计稿	
1280 × 720 / 1366 × 768 / 1440 × 900 / 1920 × 1080	Web @1x
3840 × 2160	Web @2x

切图尺寸和标注尺寸不一致如何解决？



如果你使用 Sketch 上传切图到摹客后，发现属性面板上显示的切图尺寸与标注显示的尺寸有偏差时，可能是以下两个原因：

1. 像素未对齐

解决办法：


在 Sketch--首选项--图层中，将契合像素勾选上，再次上传就可以正常显示切图尺寸了哦。



2. 不勾选“导出 > 修剪透明像素”选项。


在 Sketch 右侧属性面板上，点击“添加导出标记”后，取消勾选“修剪透明像素”。

如果发现没有此选项，请更新 Sketch。



3. 如果你发现你的画板中，每个切图都偏离了 1 个像素，如下图所示：

请在 Sketch 中改变画板的位置后，再使用插件重新上传到摹客平台。



4. 切片图层在蒙版组内，且区域超出蒙版组


如果你的设计稿中，切片图层在蒙版组内，且区域超出蒙版组，也会导致切片大小和标注大小不一致。遇到此种情况，请将切片图层从蒙版组中移出后，再重新上传。

Sketch 有色差/颜色偏鲜艳的解决办法

Mac 设备中 Sketch 的文件显示会比导出文件颜色更鲜艳。

解决办法：

可以通过调整 Sketch > File（文件）> Change Color Profile（更改颜色配置）... > sRGB IEC61966-2.1，以后新建的所有文档都不会出现偏色。



Adobe XD 插件问题

安装 XD 插件时提示“无法安装插件”




Mac OS 解决办法：


1. 打开 Finder，选择菜单「前往」>「前往文件夹」；
2. 输入「~/Library/Application Support/Adobe/Adobe XD CC」；
3. 如果该文件夹中没有「plugins」文件夹，创建该文件夹；
4. 然后运行下载的插件安装文件（.xdx 文件）。

Windows 10 解决办法：

1. 从左侧菜单 - 插件 - 开发 - 显示开发文件夹；



2. 修改当前路径至上一层，即 LocalState 目录；




3. 查看当前路径下是否存在 plugins 文件夹，若无则手动创建 plugins 文件夹；

4. 创建好 plugins 文件夹后便可成功安装摹客 XD 插件啦。

XD 插件安装后闪退的解决办法

如果你的 XD 插件遇到安装后闪退的情况，请尝试以下步骤：


1. 将下载下来的安装文件的后缀.xdx 改为.zip。




2. 解压 zip 文件。



3. 在 XD 菜单中找到“插件”->“开发”->“显示开发文件夹”，将解压的文件夹放入开发文件夹中。



4. 在 XD 菜单中找到“插件”->“开发”->“重新加载插件”后，你的 XD 插件就可以正常使用啦！



使用摹客插件上传设计稿时，选择 iOS @2x 为什么比选择 iOS @1x 的标注数值更小？


摹客插件中的倍率选择指的是设计稿是以几倍图设计的，并不是选择要导出几倍图。在上传到摹客时，只需要选择对应的倍率，就能获取到正确的标注和切图。

例如：设计时，画板大小为 357*667，上传时选择 iOS @1x 上传即可。

倍率选择对应表：


设计时的画板大小	在摹客插件中对应的选择
iOS 设计稿	
375×667 / 375×812 / 414×896 / 320×568	iOS @1x
750 × 1334 / 640 × 1136	iOS @2x
1125 × 2436 / 1242 × 2688 / 1242 × 2280	iOS @3x
安卓设计稿	
240 × 320	Ldpi
320 × 480	Mdpi
480 × 800	Hdpi
720 × 1280	XHdpi
1080 × 1920	XXhdpi
1440 × 2560	XXXhdpi
网页设计稿	
1280 × 720 / 1366 × 768 / 1440 × 900 / 1920 × 1080	Web @1x
3840 × 2160	Web @2x

更新 Creative Cloud 之后，国内版的 Adobe 账号登录，XD 的插件无法安装怎么办？



解决办法：

1. 在官网下载 XD 插件：<https://www.mockplus.cn/download/ldoc-xd>，将下载下来的压缩包解压-打开“手动安装文件”-找到“Mockplus for xd”的文件夹。



2. 在 XD 顶部菜单栏中找到“插件->开发->显示开发文件夹”。


【Mac 版界面】



【Windows 界面】



3. 显示开发文件夹后，会自动打开一个名为“develop”的文件夹，将第 1 步中的“Mockplus for xd”文件夹剪切并粘贴到“develop”文件夹中，最后重启 XD 即可。



插件唤醒了浏览器，登录之后返回插件，显示未登陆怎么办？

1. 请检查 Creative Cloud 中是否正常登录了 Adobe 账号。注：国际版账号（谷歌邮箱等）需要开梯子，国内账号（qq 邮箱等）需要关闭梯子。
2. 另外一种情况为 Creative Cloud 账号的登录超时了，请退出账号后重新登录再试。

Axure 插件问题


如何同步更新 Axure 原型？

方法一：

在 Axure 中更新原型后，再次通摹客插件上传。有时遇到未及时更新，可先在 Axure 中再次点击“预览”，然后在插件中上传即可。上传步骤可参考：[摹客 Axure 插件使用教程](#)

方法二：

在摹客中点击项目树上方的“更新项目”按钮，将最新更新的 Axure Zip 演示包拖入即可。



Axure 项目演示顶部有灰条或没有横向滚动条的解决办法

当遇到 Axure 项目演示顶部有灰条，或没有横向滚动条的情况，可参照以下步骤尝试解决：


1. 打开以下路径：

Mac：/Applications/Axure RP


9.app/Contents/Resources/DefaultSettings/Prototype_Files

Windows：/Program Files（x86）/Axure RP 9/DefaultSettings/Prototype_Files


将文件夹内名为 start.html 的文件复制到桌面，使用记事本打开。（Mac 可用类似于 sublime 的编辑器打开。）



2. 删除下图中选中的字符部分，将文件保存后，替换到 Prototype_Files 的文件夹中。



3. 进入摹客的 Axure 项目中，点击项目树上的“更新项目”，重新上传 HTML 演示包。或使用 Axure 插件重新上传原型后，演示时顶部将不会再出现灰条，底部的滚动条也将正常显示。



联系我们

访问摹客企业版主页可了解更多信息。

也可以通过邮件联系摹客：service@jongde.com

摹客科技

www.mockplus.cn