

定制实施服务手册

手册版本: 1.0



版权声明

版权所有©云星数据(深圳)有限公司 2019。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标说明

Rightcloud 商标和其他商标均为云星数据(深圳)有限公司的商标。 本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受云星数据(深圳)有限公司商业合同和条款的约束,本文 档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有 约定,云星数据(深圳)有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。 由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作 为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



版权声明	月	1
1. 部署	署方案	4
1.1	部署架构图	4
1.2	物理结构图	5
1.3	硬件配置	6
1.4	节点配置	6
1.5	VIP 配置	7
2 . 安装	专前置检查	7
2.1.	检查操作系统	7
2.2.	检查硬盘空间	7
2.3.	检查网卡名称	8
2.4.	安装 ansible 环境	8
2.5.	同步时间	9
3. 部署	客 RightCloud	9
3.1.	配置 host 文件	9
3.2.	安装 RightCloud	11
版权所有	「 @ 云星数据 (深圳) 有限公司	第2页 共79页

RightCloud 云管理平台高可用安装部署手册

	3.3.	配置 rightcloud 自监控邮件告警(可选)	12
	3.4.	配置 SSL 证书(可选)	13
4.	升	级 RightCloud	14
5.	卸	载 RightCloud	14
6.	监	控以及日志	15
7.	快	速使用	15
	7.1.	许可证书授权	16
	7.2.	获取支持	17



1.1部署架构图



1.2物理结构图



1.3硬件配置

类型	操作系统	台数	硬件配置 (推荐)			备注
			CPU (核)	内存 (G)	硬盘 (GB)	
应用服务器	Centos 7.4	3	16	32	500	除了部署应用组件外,
	+,内核版本				挂载到根目录	还复用部署以下组件:
	3.10+内核					MySql/Redis/Rabbit
	版本 3.10+					mq/Mongodb/Hapr
						oxy/Nfs/Influxdb/ke
						epalived/Fluentd
监控服务器	Centos 7.4	1	4	8	500	监控采集及展示应用
	+,内核版本				挂载到根目录	部署
	3.10+内核					Prometheus/Grafan
	版本 3.10+					а

1.4节点配置

节点	角色	节点示例地址	备注
应用服务器 1	master	10.20.30.11	keepalived master/haproxy/nfs/mysql/mongo/rabbitmq/redis/influ
			xdb/fluentd/ansible/server/console/adapter/schedule/monitor_serv
			er/monitor_agent/repomirror/openapi
应用服务器 2	slave	10.20.30.12	keepalived slave/haproxy/nfs/mysql/mongo/rabbitmq/redis/influxd
			b/server/console/adapter/schedule/monitor_server/monitor_agent/
			repomirror/openapi
应用服务器 3	node	10.20.30.13	mysql/mongo/rabbitmq/redis/server/console/adapter/schedule/mo

			nitor_server/monitor_agent/repomirror/openapi
监控服务器	monitor	10.20.30.14	prometheus/grafana

1.5VIP 配置

请准备 3 个 VIP 分别作为 Console、MYSQL、NFS 高可用地址。

VIP 类型	VIP 示例地址	备注
Console VIP	10.20.30.201	Console 访问地址或者域名访问解析地址
MYSQL VIP	10.20.30.202	MYSQL高可用地址
NFS VIP	10.20.30.203	NFS 高可用地址

2.安装前置检查

本章节介绍安装前置条件检查以及安装部署工具。

2.1.检查操作系统

检查确保 4 台机器的操作系统为 Centos 7.4+,内核版本为 3.10+。

cat /etc/redhat-release

uname -a

2.2.检查硬盘空间

检查各机器根目录空间是否满足第1章第3节硬件配置中要求。

df - h

2.3.检查网卡名称

由于 mysql 高可用方案和 keepalived 需要切换 VIP 到不同机器网卡,因此保持各机器网 卡名称一致。

ip a

2.4.安装 ansible 环境

本部署方案利用 ansible 脚本进行自动化安装,因此需要预先安装 ansible(2.9.2),安装 包有安装 ansible 脚本。

选择监控服务器做部署用。请登录监控服务器,下载安装包,如没有请联系云星数据获

取。运行如下解压命令,安装包名称请根据实际修改。

mkdir -p /usr/local/rightcloud

tar -zxvf ha-deployment-x.y.z-yymmdd.tgz -C /usr/local/rightcloud

cd /usr/local/rightcloud/ha-deployment

请确认已经安装 python2.7,如没有请自行搜索安装即可。

安装依赖软件 sshpass 和 ansible。命令如下:

bash /usr/local/rightcloud/ha-deployment/utils/install_ansible.sh

2.5.同步时间

请自行安装 ntpdate 并配置时间同步服务器。一般采取定时向时间服务器同步时间来保 持时间同步,例如如下命令,每 20min 向 ntp.api.bz 同步时间,将标黄时间服务器修改为 可用的时间服务器即可。

echo "*/20 * * * * /usr/sbin/ntpdate -u ntp.api.bz >/dev/null &" >> /var/spool/cron/root

3.部署 RightCloud

本章节介绍通过 ansible playbook 脚本部署高可用环境。

3.1.配置 host 文件

登录监控服务器,进入部署目录。

cd /usr/local/rightcloud/ha-deployment

vi host

a) 将 host 文件中 **master**(10.20.30.11)、**slave**(10.20.30.12)、**node**(10.20.30.13)、**mo nitor**(10.20.30.14)修改为实际 IP 地址,密码也对应修改。其中 monitor(10.20.30.14)

为监控服务器。

[master]

10.20.30.11 ansible_ssh_user=root ansible_ssh_pass=1q2w3e4r

[slave]

10.20.30.12 ansible_ssh_user=root ansible_ssh_pass=1q2w3e4r

[node]

<mark>10.20.30.13</mark> ansible_ssh_user=root ansible_ssh_pass=<mark>1q2w3e4r</mark>

[monitor]

10.20.30.14 ansible_ssh_user=root ansible_ssh_pass=1q2w3e4r

b) 将 host 文件中 VIP(10.20.30.201)、MYSQL_VIP(10.20.30.202)、VIP_NFS(10.20.30.
 203)修改为实际高可用 IP 地址。若使用域名访问,则修改 PUBLIC_IP 值(标绿)为域名。
 VIP=10.20.30.201

MYSQL_VIP=10.20.30.202

VIP_NFS=<mark>10.20.30.203</mark>

PUBLIC_IP={{ VIP }}

c) 将 host 文件中 **ENO**(ens33)修改为实际网卡名称。通过 ip a 命令查看网卡名称, 请确保 部署机器网卡名称一致, 如不一致请修改为一致后再部署。

EN0=<mark>ens33</mark>

3.2.替换默认图标 (可选)

提示:如果不想在部署前替换默认图标,也可以在部署完成之后,登陆 CMP 控制台,进入 系统管理-系统配置-基础配置进行修改。

有两个默认图标, 在部署前可进行替换, 分别是:

1) favicon 图标:

文件路径为/usr/local/rightcloud/ha-deployment/roles/rightcloud/files/favicon4.ico,建议图

片大小 (18*18)



2) 平台 logo 图标:

文件路径为/usr/local/rightcloud/ha-deployment/roles/rightcloud/files/logo-04.png,建议图

片大小 (135*40)



如果需要替换某个图标,请自行准备好大小合适的图标文件,上传到部署服务器(监控服务器),然后替换对应目录中的图标文件。假如上传到/tmp 目录下,文件名为 my-favic on.ico 和 my-logo.png,运行命令替换:

cd /usr/local/rightcloud/ha-deployment

mv /tmp/my-favicon.ico roles/rightcloud/files/favicon4.ico

mv /tmp/my-logo.png roles/rightcloud/files/logo-04.png

注意: 替换后文件名必须和默认文件名保持一致。

3.3.安装 RightCloud

运行下面命令开始安装:

cd /usr/local/rightcloud/ha-deployment

ansible-playbook -i host install.yml | tee logs/install.log

安装过程大概 30 分钟,请耐心等待。安装成功回显如下,failed 项为 0,则安装成功: 版权所有 @ 云星数据 (深圳)有限公司 第11页 共 79页



若 failed 项不为 0,则安装失败,请参考本文第 5 章卸载 RightCloud 执行卸载后重新 安装。

安装日志见/usr/local/rightcloud/ha-deployment/logs/install.log。

注:安装脚本会自动关闭防火墙和 selinux。

3.4.配置 rightcloud 自监控邮件告警 (可选)

请登陆到 monitor 机器,修改 alertmanager 配置文件(注意:邮件告警相关配置都在

monitor 机器上操作):

cd /usr/local/rightcloud/monitor/alertmanager

vi alertmanager.yml

首先修改邮件发送者,邮件发送者需要您自己注册一个邮箱,可以选择常见的邮件服务

商, 且该邮箱需要设置开启 SMTP 服务及开启登陆授权码, 邮件发送者相关的配置一共 4 个

字段,如下,请根据实际情况修改:

```
#邮件发送者账号需要开启 SMTP 服务,在邮箱设置里开启
#需修改 smtp 服务器+端口 不同的邮件服务商的 smtp 服务器不一样,请参考您所使用的
邮箱说明,或者百度搜索: "常用邮箱 smtp 地址"
smtp_smarthost: 'smtp.163.com:25'
#需修改 邮件发送者的邮箱账号
smtp_from: 'XXX@163.com'
#需修改 和 smtp_from 保持一致
smtp_auth_username: 'XXX@163.com'
#需修改 邮件发送者的登陆授权码,在邮箱设置里开启
smtp_auth_password: 'rightcloud123'
```

```
版权所有 @ 云星数据 (深圳) 有限公司
```

然后修改添加报警邮件接收者, email_configs 下可以配置一个或多个邮件接收者, 请

按照示例中的格式填写:

- name: 'defaultReceiver'
#需修改 邮件接收者,按照以下格式修改(下面示例配置了两个接收者),可以配置多个,
如果之后需要添加接收者,也是在这里添加,然后重新启动 alertmanager
#重启 alertmanager: 登陆 monitor 节点,执行命令 source /usr/local/rightclou
d/rightcloud_env_ha && run_alertmanager
email_configs:
- to: 'XXX01@qq.com'
send_resolved: true
- to: 'XXX02@163.com'
send resolved: true

修改 alertmanager 配置文件完成之后,重启 alertmanager 即可:

source /usr/local/rightcloud/rightcloud_env_ha && run_alertmanager

注意:如果之后需要添加邮件接收者,按相同步骤配置即可。

告警状态查看地址:

浏览器访问 http://监控机器 IP:9090/alerts

3.5.配置 SSL 证书 (可选)

若使用域名访问,请按如下操作配置证书。

首先请将域名证书 crt 文件和 key 文件合并 pem 文件,假如证书文件为 server.crt,key y 文件为 server.key,合并命令如下,生成 ssl.pem 文件。

cat server.crt server.key | tee ssl.pem

登陆 master 和 slave 机器,将生成的 ssl.pem 文件拷贝到/opt/haproxy/cert/ssl.pem,

重启 haproxy 服务即可。

source /usr/local/rightcloud/rightcloud_env_ha && run_haproxy

4.升级 RightCloud

登录监控服务器,下载升级包,如没有请联系云星数据获取。运行如下升级命令,请将-

f 后参数按照实际升级包路径填写。

cd /usr/local/rightcloud/ha-deployment

bash upgrade-offline.sh -f ha-upgrade-x.y.z-yymmdd.tgz

请确认升级版本信息后, 输入 y 确认升级。输入 n 则取消本次升级。

执行结果如下, failed 项为 0, 则升级成功:

PLAY RECAP	******	******	*****	****	****	*****	*****
10.69.1.150	: ok=6	changed=47	unreachable=0	failed=0	skipped=2	rescued=0	ignored=2
10.69.1.151	: ok=	changed=34	unreachable=0	failed=0	skipped=2	rescued=0	ignored=3
10.69.1.152	: ok=	38 changed=26	unreachable=0	failed=0	skipped=1	rescued=0	ignored=2
10.69.1.153	: ok=1	1 changed=7	unreachable=0	failed=0	skipped=0	rescued=0	ignored=1

升级日志见/usr/local/rightcloud/ha-deployment/logs/upgrade.log。

5.卸载 RightCloud

登录监控服务器进入安装目录,运行卸载命令:

cd /usr/local/rightcloud/ha-deployment

ansible-playbook -i host uninstall.yml | tee logs/uninstall.log

执行结果如下, failed 项为 0, 则卸载成功:

PLAY RECAP ****	****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
10.69.1.150	: ok=63	changed=47	unreachable=0	failed=0	skipped=2	rescued=0	ignored=2
10.69.1.151	: ok=50	changed=34	unreachable=0	failed=0	skipped=2	rescued=0	ignored=3
10.69.1.152	: ok=38	changed=26	unreachable=0	failed=0	skipped=1	rescued=0	ignored=2
10.69.1.153	: ok=11	changed=7	unreachable=0	failed=0	skipped=0	rescued=0	ignored=1

卸载日志见/usr/local/rightcloud/ha-deployment/logs/uninstall.log。

6.监控以及日志

登录 master、slave、node 任一机器,进入日志目录/usr/local/rightcloud/nfs/fluent

d: cd /usr/local/rightcloud/nfs/fluentd ls monitor-agent: moniotr agent 组件日志 monitor-server: moniotr server 组件日志 rightcloud-adapter: adapter 组件日志 rightcloud-ansible: ansible 组件日志 rightcloud-schedule: schedule 组件日志 rightcloud-server: server 组件日志

查看 Grafana 监控图,浏览器访问 http://监控机器 IP:3000,用户名:admin,密码:a dmin123

7.快速使用

访问 Console VIP 或者域名(如有配置),进入 console,用户名:admin,密码:12 3456。

OPENAPI 访问端口为 8090, 通过 http 协议访问, 例如 http://CONSOLE_VIP:8090

OPENAPI 帮助文档访问地址: https://CONSOLE_VIP/doc/openapi.html

7.1.许可证书授权

●使用前必须先配置许可证授权。

●使用 admin 登录系统切换到【系统配置】→【许可证配置】页面,找到产品标识码

() RightCloud	⑧ 系統管理 > □ 🖂				
HH 总览	许可证配置 ⑦ 1				
 ▲ 組织管理 ◇ 用户管理 ▲ 权限配置 ビ目志管理 → ◇ 系统配置 へ 	许可证信息 当前版本: RightCloud 3.7.2 标准版本 授权对象: Master环境	3	版权信息: Copyright © 云星数据(深圳)有 产品标识码: BAE7-NEVB-N3U-JZUN	限公司	
 基础創置 通知设置 安全设置 三方认证 监控设置 	物骤机节点 28%。 使用率		授权数量: 50 已使用: 14	实例节点	12%。 使用率
 其他设置 许可证配置 	授权功能機块				

●记录产品标识码,将产品标识码发送给售前人员或者实施人员,用于申请许可证。

●拿到许可证后,点击更新许可证,输入许可证密钥

RightCloud 云管理平台高可用安装部署手册

(Ö) RightCloüd				0° 🗆 🗸 🧔 🗸
品组织管理	许可证配置 ②			
	许可证信息	更新许可证信息	×	
△、 权限配置 □ 日志管理 →	当前版本: RightCloud 3.7	确定要更新许可证信息吗? 更新许可后,平台现在的许可授权信息将会被替换。		售后支持: support@cloud-star.com.cn 许可避止-2021-04-18 (有效)
▲ 系统配置 _ ^	TXXX3324 HIMOLOUNDAR	许可证信息		查看使用条款与软件政策 更新许可证
 基础配置 通知设置 				
 安全设置 	物理机节点			
 三方认证 监控设置 	28% 使用率		取消 更新	授权数量: 2000 已使用: 249
 其他设置 				
• 许可证配置	授权功能模块			详情

●更新完成, 查看授权记录

() RightCloud	◎ 系统管理 ~ 🛛 ≔			0° 🗆 🗸 🙆 🗸
品 组织管理	许可证配置 ②			
 ♀ 用户管理 み 权限配置 □ 日志管理 ~ ○ 系统配置 ~ 	许可证信息 当前版本: RightCloud 3.7.2 标准版本 授权对象: Master环境	版权信急: Copyright © 产品标识码: BAE7-NEVB-I	云星数据(深圳)有限公司 N3IJ-JZUN	售后支持: support@cloud-star.com.cn 许可截止: 2021-04-18 (有效)
 基础配置 				查看使用条款与软件政策 更新许可证
 通知设置 安全设置 三方认证 	物理机节点 28% 使用率	授权数量: 50 已使用: 14	实例节点 12% 使用率	授权数量: 2000 已使用: 249
 ・ 监控设置 ・ 其他设置 ・ 许可证配置 				
	授权功能模块			详情

7.2.获取支持

电话: 400-030-8008

邮件: biz@cloud-star.com.cn