

镜像商品使用指南样例

一、镜像基于华为云平台的够买、使用


1、成功购买镜像。

①登录购买镜像商品的帐号，进入控制台页面，选择购买镜像时所在的区域，点击“弹性云服务器 ECS”；



(图 1)


②进入二级页面，可看到购买的镜像商品；



(图 2)

2、防火墙设置

①点击左边导航栏中的“安全组”，进入设置应用服务器使用的“安全组名称”。



(图 3)

②创建安全组模板，设置开放以下端口；

根据需求，选择使用的模板（默认模板 Sys-default），也可以自定义，点击右上角中红色按钮

“创建安全组”，创建安全组，名称与描述可用户自己设置。

创建安全组

* 模板

通用Web服务器

* 名称

描述

通用Web服务器，默认放通22、3389、80、443端口和ICMP协议。适用于需要远程登录、公网ping及用于网站服务的云服务器场景。

查看模板规则

确定

取消

(图 4)

点击配置规则，设置购买该镜像商品时所需的开放端口：22,80 等。

名称	安全组规则	关联实例	描述	操作
				配置规则 管理实例 克隆

(图 5)

3、购买公网 IP

①点击左边导航栏中的“弹性公网 IP”。

弹性云服务器控制台

弹性云服务器

弹性公网IP

弹性云服务器

弹性公网IP

名称/ID	监控	可用区	状态	规格/镜像	IP地址	计费模式	操作
		可用区3	运行中	2vCPU 4GB s3.large.2		按需计费	远程登录


(图 6)

②点击右上角的红色按钮“购买弹性公网 IP”。



(图 7)

③根据需求，选择计费模式、区域、线路、设置弹性公网 IP 名称和购买时长选择完毕，可点击右下角的“立即购买”，支付费用确认购买。



(图 8)

④成功购买弹性公网后，点击“绑定”，把已购买的镜像信息与弹性公网 IP 进行绑定；



(图 9)

选择已购买的镜像商品，点击确认，即可绑定成功。



(图 10)

弹性公网IP	监控	状态	类型	带宽	带宽详情	已绑定实例	计费模式	操作
10.10.10.10		绑定	全动态BGP	bandwidth-2755		news 云服务器	2020/10/10 创建	绑定 解除 更多

(图 11)

4、登陆至系统平台

重新进入到弹性云服务器 ECS 中，查看购买的镜像商品绑定情况

名称/ID	监控	可用区	状态	规格/镜像	IP地址	计费模式	操作
fdc14dd3-ea45-4d...		可用区3	运行中	2vCPUs 4GB s3.large.2	10.10.10.10	按需计费	远程登录 更多

(图 12)

登录方式 1

①镜像安装完成后，请稍等五分钟，系统会自动初始化数据，打开浏览器，输入 <http://公网 IP>;

②打开至系统的登陆页面，需提供初始化用户名：root；初始密码：1qaz@WSX；

③输入初始化用户名与密码，即可进入系统后台控制页面；


登录方式 2

①点击远程系统登录

名称/ID	监控	可用区	状态	规格/镜像	IP地址	计费模式	操作
45-4d...		可用区3	运行中	2vCPUs 4GB s3.large.2	10.10.10.10	按需计费	远程登录 更多



(图 13)

②按空格键，出现 login（购买镜像时设置账号）、Password（购买镜像时设置的密码）；




(图 14)

③登录进入云主机中，在使用统信服务器操作系统前，您还需要激活系统，进入统信服务器操作系统桌面，点击“授权管理”打开 UOS 激活界面，选择激活方式，激活系统。





登录方式 3

可通过远程工具，输入 IP，账号和密码 登录系统，如：xshell，crt 等工具。



① 文件--新建，填入公网 IP，账号和端口，选择连接，输入密码进行连接，进入系统。





二、登录后软件的使用介绍



统信服务器操作系
统企业版V20使用:

三、服务与支持

电话支持服务：5×8 或 7×24 小时电话响应

联系电话：4008588488

邮件支持服务：对用户的服务邮件进行响应与支持

邮箱：support@uniontech.com