

有度即时通讯本地部署版使用指南

1. 产品介绍

有度即时通是一款开箱即用、安全可靠的企业级工作交流平台，支持企业内部私有化部署，拥有优秀的用户体验和良好的开放性。

有度即时通提供体验版，可以快速申请开通，在企业内部服务器部署使用；同时，鉴于云服务器更稳定、更安全可靠、更方便运维，为了满足用户的部署需求，目前有度即时通已入驻云市场，可通过有度服务端镜像一键生成有度服务端实例，进行快速体验。

员工之间的沟通基于统一管理的企业通讯录，通过文字、语音和视频等多种沟通方式，可满足不同场景下的工作沟通需求。通过有度的开放接口，还可以快速集成OA系统、人事、财务等已有的系统，从而有效提高企业的办公效率；产品已经过大量客户检验（上千家企业），如政府机关、银行机构、研究院、大专院校等。

有度即时通也可以认为是非官方的RTX延续性产品，在继承现有RTX优秀特性的同时，衍生出有别于RTX的一些产品特性，如：超大组织架构支持和实时刷新、消息云端存储、客户端全平台覆盖、分级管理、安全控制等，更符合移动互联网时代企业对内部即时通讯平台的需求。

2. 镜像开通指南

2.1 部署方式

（1）在云市场（<https://marketplace.huaweicloud.com/>）搜索“有度即时通”，根据页面提示购买开通即可。

（2）选购云服务器时，镜像选择市场镜像，搜索“有度即时通”，勾选使用，继续开通即可。

（3）如果您已经有云服务器，重装系统时选择市场镜像，选择“有度即时通”即可。

2.2 安全组（防火墙）说明

镜像默认已经关闭了系统防火墙，您需要在安全组根据以下规则进行配置，客户端才可以正常使用。

PS：出站默认一般全开放，无需再进行配置。

源地址	目标地址	端口	方向	说明
0.0.0.0	youdu_server_IP	7006,7080,7443	入站	客户端访问服务器。必须全部开放，缺一不可。
rtx_server_IP	youdu_server_IP	7014	入站	RTX服务器访问有度服务器。RTX与有度并行时才需要开放，独立使用有度、非RTX用户无需开放。
youdu_server_IP	youdu.im	80、443	出站	开放平台
youdu_server_IP	ver.youdu.im	443	出站	管理后台获取PC端新版本
youdu_server_IP	api.youdu.im	80、443	出站	苹果手机，使用有度APP时的消息推送通道。
youdu_server_IP	api.push.hicloud.com	443	出站	华为推送通道（接口）
youdu_server_IP	login.vmall.com	443	出站	华为推送通道（验证）
youdu_server_IP	api.push.hicloud.com	443	出站	小米推送通道
youdu_server_IP	server-api-push.meizu.com	80	出站	魅族推送通道
youdu_server_IP	gateway.push.apple.com	2195	出站	苹果手机，使用定制版APP时的苹果推送通道
youdu_server_IP	feedback.push.apple.com	2196	出站	苹果手机，使用定制版APP时的苹果推送通道（反馈）

2.3 登录有度管理后台

镜像在云服务器上安装成功后，打开浏览器，输入以下地址即可访问：<http://云服务器公网IP:7080/userportal>

注意：若无法访问，请检查安全组是否已按上述说明设置，或联系客服协助处理。

2.4 导入授权指引

登录后台后，您可以申请License导入使用。